Turbolinux® DataServer 7.1 用户指南

若本手册内容变动, 恕不另行通知.

本手册例子中使用的公司、人名和数据若非特别指明,均属虚构.

(C)1992-2004 北京拓林思软件有限公司版权所有

(C)1992-2004 Copyright Turbolinux,Inc

Linux 商标属于 Linus Torvalds 先生所有

本指南中的内容仅仅是提供信息,如果信息有变化,不另行通知,而且不应该被当作是 Turbolinux 有限公司的承诺.对本手册中可能出现的任何错误,Turbolinux 不负任何责任.

只要该版权通知在所有的副本上都不被更改,保持完好,则无需事先获得 Turbolinux 的书面通知,可以对本手册进行复制,保存在检索系统,或以电子,机械,记录等其他任何形式或方式进行传播.

Turbolinux, Inc., Turbolinux, 以及 Turbolinux 徽标都是 Turbolinux 公司的商标. 所有其他的名词和商标的所有权归各自的所有者拥有.

本手册由 Turbolinux Inc. 设计和完成.

联系方式:

电话: 86.10.65054020

传 真: 86.10.65054017

地址: 北京市朝阳区光华路七号汉威大厦 15B1

邮政编码: 100004

网址: http://www.turbolinux.com.cn/

目 录

Turbolinux® DataServer 7.1 用户指南	1
前言	I
致谢	I
印刷规范	II
征求用户反馈	II
技术支持	III
在线更新	III
Service Pack 功能	III
第1章 Turbolinux 服务器安全	1
什么是安全?	3
家庭安全	3
计算机安全	4
Linux 安全	
Turbolinux DataServer 7.1的策略	
"全部拒绝"方法	
有关安全方面的机构组织的详情	8
第 2 章 系统管理	10
超级服务器和服务器程序	
超级服务器	11
服务器	11
端口监督程序	
超级服务器模式和独立模式	12
超级服务器的功能和任务	12
超级服务器的不利方面	
Xinetd	13
访问控制	16
安装和升级软件包	
使用 rpm	19
Turbopkg	21
服务	
chkconfig	
查看各运行级别的服务设置	29
联网	30
netcfg – turbonetcfg	32
打印	
配置打印系统	
第3章 Internet 服务器	
名称服务器(DNS 服务器)	
主名称服务器	47
从夕称服冬哭	48

	超高速缓冲服务器	48
	从属服务器	48
	解析器	48
	典型设置	51
	引导文件(/etc/named.boot)设置示例	52
	解析器文件(/etc/resolv.conf)设置示例	53
	loopback 文件设置示例	
	正向查找文件(或区域文件)设置示例	54
	逆向查找文件(或逆向文件)设置示例	55
	检查配置	56
	BIND 9	59
	邮件服务器	62
	Sendmail	62
	POP/IMAP	65
	邮件管理	66
	Web 服务器(HTTP 服务器)	69
	Apache(阿帕奇)概述	69
	启动和停止 httpd	70
	httpd 配置	71
	采用 SSL 的安全站点组织	77
	公共站点设置示例	78
	FTP 服务器	79
	ProFTPD	79
	基本配置	80
第4	4章 Intranet 服务器	82
	Samba	83
	Samba 套件	83
	Samba 启动模式	84
	启动和停止 Samba	84
	Samba 配置	85
	加密密码	91
	文件和打印机共享	92
	测试设置	93
	通过 SWAT 进行配置	93
	MS Windows 和 Macintosh 的共存	95
	Netatalk	95
	Netatalk 部件	96
	启动和停止 Netatalk	97
	Netatalk 设置	98
	Portmapper (portmap)	102
	访问控制	103
	NFS	104
	启动和停止 NFS	104
	NFS 服务器设置	105

	客户端设置	.107
	安全	.108
	NIS	.109
	服务器和客户端共同的设置	.109
	服务器设置	.110
	客户端设置	.110
第 5	章 其他服务	
	SSH	.112
	开始和终止 ssh	.112
	服务器配置	.113
	连接方法	.113
	DHCP	.113
	DHCP 配置	
	启动和终止	
	当 DHCPD 不正常运行时	
	DHCP 软件包	
	客户端配置(Turbolinux)	
	LDAP	
	创建 LDAP 服务器数据库	
	使用 LDIF 格式	
	创建 slapd. conf 文件	
	从 LDIF 数据库到 LDBM 数据库的转换	
	启动 LDAP 服务器	
	测试服务器	
	其他选项	
	配额	
	配额设置	
	IP 伪装	
	iptables	
附录	: A 基本操作	
k11 √1,	登录和退出登录	
	定义登录方法	
	使用命令行进行登录	
	在命令行下退出登录状态	
	使用 GUI (图形化用户界面) 进行登录	
	使用 GUI 退出登录	
	管理用户账户	
	创建和更改用户账户(useradd, passwd)	
	删除用户账户	
	切换为另一个用户(su)	
	美闭系统	
	直接切断电源	
	使用文件	
	列出文件和目录(1s)	.137

	切换至不同的目录(cd)	.138
	查出当前目录(pwd)	.138
	拷贝文件和目录 (cp)	.139
	移动文件 (mv)	.140
	更改文件名(mv)	.140
	创建目录 (mkdir)	.141
	删除文件和目录(rm, rmdir)	.141
	查看文本文件(cat, less, more)	.142
	查找文件 (find)	.144
	搜索字符串 (grep)	.145
	压缩和解压缩文件(gzip)	.145
	创建和提取归档文件(tar)	.146
	进程管理	.147
	查出进程的状态(ps)	.147
	终止进程(kill)	.148
	管理设备	.149
	分区	.150
	分区和文件系统	.150
	使用 mount 命令	.151
	了解磁盘的使用情况(df, du)	.153
	安装和升级软件包	.155
	使用 rpm	.155
	访问在线手册(man page)	.156
附录	:B TCP/IP 联网	.158
	TCP/IP	.158
	以太网	.158
	CSMA/CD 协议	.159
	MAC 地址	.159
	ARP	.160
	IP 地址	.160
	网关地址	.162
	引导过程设置	.162
	检查网络	.163

前言

致谢

Turbolinux DataServer 7.1 用户指南提供关于使用 Turbolinux DataServer 7.1 所需要的所有信息,该 Turbolinux 采用 Linux 2.4.21 内核,部分汉字字库采用东文字库.

感谢您从众多的 Linux 中选择 Turbolinux!

在中国、美国、日本 Turbolinux 公司的共同努力协作开发下 Turbolinux 具有安装简便、应用广泛、性能高、便于使用的特点.

自 1993 年以来,我们一直进行 linux 方面的工作,Turbolinux 在太平洋沿岸地区是 Linux 的带头羊. 我们在 1997 年就推出了自己的国际化版本,目前支持简体中文,繁体中文、日文、韩文以及英文. 有关 Turbolinux 的最新信息,请访问我们的 Web 站点 http://www. Turbolinux. com. cn/.

通过开放源码运动以及 Linux 的缔造者 Linus Torvalds 的推动,我们的事业取得了成功;通过我们的共同努力,用户对 Turbolinux 感到满意. 我们向那些已经而且继续为实现这一目标作出贡献的 Linus Torvalds 以及世界各地无数的 linux 开发者们表示感谢.

印刷规范

本指南使用以下规范:

- 正文中的英文字符表示命令,选项,参数以及用户输入
- 文本中的英文字符表示以下情况:
 - 变量名, 目录名, 文件名
 - URL (Web 站点名)
 - email 地址
 - 被强调的字(第一次出现)。
- 文本中的用引号括起的内容表示屏幕名
- 文本中的用引号括起的英文内容表示出现在 GUI 上的按钮,菜单项,选项
- 其他英文字符字符表示用户在终端屏幕上输入的命令行
- 斜黑体单间隔(Courier)字符表示用户输入的字符串的名称。例如,password 意思为用户输入自己的密码,而不是字符串"pasword"这个字本身。
- 常规非黑体单间隔字符表示在终端屏幕上显示的系统响应。
- 出现在系统响应中的用角括弧 "<>"括起来的常规非黑体单间隔字符表示字符串的名称,该字符串被系统用实际的字符串替换。例如,<host_address>可以被显示为192.168.1.10。
 - •"讯息字符串"由双引号 ("")括起来。

征求用户反馈

Turbolinux, Inc. 坚持不懈地努力优化和改进自己的产品, 我们极为重视用户的反馈和意见, 欢迎用户指正出现的任何失误、不足、错误或遗漏. 用户的需求、意见和建议是我们在下一个版本中进行改进和提高的依据.

如果您对我们的产品何方面有什么意见和建议,请告知我们. 我们静候用户的心声. 我们的 Email 为 *support@Turbolinux. co*m. cn .

技术支持

Turbolinux 向购买我们光盘的用户提供各种形式的技术支持. 详情请参观我们的 web 站点 http://www. Turbolinux. com. cn/, 获取技术支持前请务必登记你的 Turbolinux 产品,以便获得这些支持. 登记时,需要产品注册号码,该号码在 Turbolinux DataServer 7.1 包装盒中.

在线更新

Turbolinux DataServer 7.1 具有多种升级手段,其中,方便快捷的在线更新为用户提供了更加灵活的升级方法。在安装完毕的系统中,按照图中所示,选择 Turbo 在线升级。



出现使用界面后,选择"扫描升级信息"就可以了。因为连接数量有限,如果运行失败,请多尝试几次。也可以选取"更改读取介质"来进行手动的更新。

Service Pack 功能

Turbolinux 公司始终致力于保持产品与业界最新,最成熟技术的同步性。除了多种更新手段以外,还提供定期的 Service Pack。Service Pack 将是对一定时期内系统更新的一个总结。当新的 Service Pack 盘出现的时候,用户进行系统安装就应该选择 Service Pack 盘作为第一张安装盘,然后按照相关安装步骤进行安装,在全部系统安装完毕以后,安装系统会提示再一次插入 Service Pack 盘。当上述所有的步骤都完成的时候,系统就已经是经过升级后的系统了。

第1章 Turbolinux 服务器安全

网络安全是一个关系国家安全和主权、社会的稳定、民族文化的继承和发扬的重要问题。 其重要性,正随着全球信息化步伐的加快而变到越来越重要。"家门就是国门",安全问题 刻不容缓。

网络安全是一门涉及计算机科学、网络技术、通信技术、密码技术、信息安全技术、应 用数学、数论、信息论等多种学科的综合性学科。

网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护,不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露,系统连续可靠正常地运行,网络服务不中断。

网络安全从其本质上来讲就是网络上的信息安全。从广义来说,凡是涉及到网络上信息的保密性、完整性、可用性、真实性和可控性的相关技术和理论都是网络安全的研究领域。

网络安全的具体含义会随着"角度"的变化而变化。比如:从用户(个人、企业等)的角度来说,他们希望涉及个人隐私或商业利益的信息在网络上传输时受到机密性、完整性和真实性的保护,避免其他人或对手利用窃听、冒充、篡改、抵赖等手段侵犯用户的利益和隐,同时也避免其它用户的非授权访问和破坏。

从网络运行和管理者角度说,他们希望对本地网络信息的访问、读写等操作受到保护和控制,避免出现"陷门"、病毒、非法存取、拒绝服务和网络资源非法占用和非法控制等威胁,制止和防御网络黑客的攻击。

对安全保密部门来说,他们希望对非法的、有害的或涉及国家机密的信息访问进行过滤 和防堵,避免机要信息泄露,避免对社会产生危害,对国家造成巨大损失。

从社会教育和意识形态角度来讲,网络上不健康的内容,会对社会的稳定和人类的发展 造成阻碍,必须对其进行控制。

近来网络技术取得迅猛进展及用户数量急剧增加,Internet 迅速发展,Linux 随之成为最重要的网络操作系统中的一员,因此,Linux 环境下的安全问题也不能忽视。

Linux 与其它的 UNIX 派生物一样,是内嵌 Internet 技术支持的操作系统。Linux 的特点之一就是灵活性,对安全而言,这既给用户带来好处也能带来灾难。如果是知识渊博的管理员,运行 Linux,就达到很高的安全性.如果不是,请不要随便改变没有把握的设置,这样也会尽量保证系统的安全.

Turbolinux 的最大好处是源码公开,不可能存在后门.

本章将介绍安全方面的基本知识,这些知识用户应该知道并且能够理解相关概念。

什么是安全?

对计算机系统和网络而言,安全主要是指采取措施防止非授权访问存储在各个计算机上或在各个计算机之间传输的数据。为了维护数据的完整,也为了防止数据被恶意删除修改,采取这些措施是绝对必要的。这一节讨论以下主题,以阐明和理解安全概念:

- 家庭安全
- 计算机安全
- Turbolinux 安全

家庭安全

当提及系统安全,诸如防火墙,加密,安全漏洞以及非授权访问等词汇马上就出现在人们的脑海中。但这仅仅是方法。最重要的问题是"你想保护什么?"

暂且不提计算机, 网络以及其他技术术语, 考虑考虑发生在我们周围的事情。

例如,你为什么要锁门?原因大概不会是"因为我有钥匙"吧。你锁门是因为您不希望家里的物品被别人不经同意就拿走,不希望他们被损坏,不希望自己受到伤害.

我们按照以下思路考虑家庭安全:

- 关注的对象: 人及家里的财物
- 威胁: 火灾, 闯入, 行窃, 欺骗
- 措施: 锁,警报,监视器,老鼠药

汇集了这些设施, 你就能够开始谈论你的策略。

所以,对于上锁,你能够想到的情况包括:家里无人;只有孩子在家的时候:夜晚。

你的策略就是应用最适合于你的情况的措施, 无论它是什么措施。

在考虑安全策略时,容易犯的常见错误之一就是认为"大的应该包括小的"。

谁会花一千元来保护一个仅值一百元的表呢?这种过度的方法不仅会浪费你的金钱和精力,而且实际上还会消弱你的安全。例如,每次取下表和再带上时,都不得不打开保险箱。最终会变得厌烦懒惰,完全忘记锁保险箱。遵循以下方针是明智之举:

- 投资额不要大于你的物品的价值
- 不要盲目地牺牲便利

记住了这些要点,你的房子现在就安全了。但是仍然不能松懈。锁可能会被用坏和撬开,你也可能会把钥匙丢了。

安全需要具备不断的警惕性。必须定期重新评估策略的有效性,根据新的需要作相应的变化,甚至重新定义你想要保护的是什么。

计算机安全

计算机安全就像家庭安全一样,也是日常关心的事情。大多数的家庭安全都是共同的,不必详细地系统考虑。而对计算机来说,由于行业术语和技术问题带来的混乱,获得单一,一致的响应是不可能的。因此,根据实际情况阐明公司,学校以及其他组织机构的安全协议是非常重要的。这些协议将成为这些组织机构的安全策略。在制订安全策略时,应该特别注意以下事项:

- 对象,威胁,措施
- 职责和权限
- 法律
- 安全策略

对象, 威胁和措施

对象分两大类:数据和计算机资源。

有不同的方法区分威胁。例如,做某件事是否是故意的,是属于物质上的还是属于知识 方面的。

措施的建立应该不需要大量的具体的技术细节。

职责和权限

从技术的角度来看,有各种日常操作,例如建立或删除帐户,或诸如登录监视等特殊任 务。应该清晰地鉴定整个操作以及职责范围的权限。

法律

阅读他人邮件,检查日志文件,以及其他活动可能会侵犯隐私。应该清晰地鉴定什么属于合法备份以及什么是属于为防止合法的侵犯而采取的控制。

安全策略

事先确定将如何管理安全策略,以及都有那些职责。安全策略是一种协议。它应该 反映组织机构中和周围每个用户的的普遍情况。应该代表所有相关方的一致性。虽然没有包罗万象的完美安全策略,但是应该设法努力使它尽可能全面和广泛。

Linux 安全

因为 Linux 是从 UNIX 中派生出来的,为 UNIX 开发的安全概念和技术能够应用到 Linux 中。本节着重介绍 Linux 的特性。

- 二进制版本
- PC
- 开放式资源
- 用户的大量增加

二进制版本

Linux 发行版中的大多数程序,包括免费软件,都是以编译好的二进制格式发布的。所以如果发现软件有安全问题,需要进行修复,然后再将新二进制软件发布给客户,在这段时间内客户的安全就会受到影响。而且由于单一的二进制是重新发布的,也有可能会出现新的问题以及新的安全漏洞,这对服务器的安全不利。

PC

在安装 Linux 的机器中,最常见的就是 PC。尽管硬件的可靠性各不相同,但是可以肯定的是,普通的计算机尤其易于被直接接触。PC 能够被打开,硬盘可以被拿出来,或者整台计算机会被偷走。有必要开始时就小心选择硬件设备,例如为服务器买一个装配支架。

开放式资源

有些人认为如果源代码对公众公开,安全漏洞就易于被利用。这种观点正确吗?事实是近来发现的已经成为严重问题的安全漏洞,与开放式资源无关。

实际上,正是由于资源是开放的,安全漏洞往往能够被迅速发现,世界各地的程序员和系统管理员能够很快为漏洞提供补丁程序,所以向公共开放资源能够看成是有利条件,并且,用户自己修复安全漏洞也是完全可能的.相反,如果不公开源码发现漏洞也只能等待补丁,并且谁能保证这些系统中没有留有后门?

用户的大量增加

Linux 用户的数目和种类不断增加。随着类别的增加,维持广泛全面的安全战略变得愈来愈困难。随着用户数目的增加,心怀恶意的人的可能性增大。

Turbolinux DataServer 7.1 的策略

Turbolinux DataServer 7.1 是一个系统,它一开始就被当作服务器运行。服务器一词意味着很多不同种类的服务集合在一起,例如邮件服务,文件服务,名称服务,数据库服务等等。而且,因为它是 Linux,所以也能当作工作站。一旦确定了服务器的类型(根据它的目的),就能够检查相应的安全策略。

正如以前介绍的,安全策略必须反映给定组织机构以及周围每个用户的普遍情况。通过理解 Turbolinux DataServer 7.1 潜在的策略,就能够创建一个相对简单和安全的系统。

尽管 Turbolinux DataServer 7.1 的安装设计策略超出了本指南的范围,但是本节将介绍与安全直接相关的最重要的方面,以及频繁询问的问题。

"全部拒绝"方法

能够使用两种方法来建立安全策略: "全部拒绝"和"全部允许"。"全部拒绝"开始时是拒绝所有的,然后再选择性地允许所需要的。"全部允许"的观点是允许所有的通过,然后再选择性地拒绝不需要的。一般来说,"全部拒绝"更安全,而"全部允许"更简单。如果在安装时选择"高安全"选项,Turbolinux DataServer 7.1就采取"全部拒绝"方式。这种配置方式将停止由 xinetd 启动的所有服务,配置 hosts.allow 和 hosts.deny ,拒绝本机以外的所有访问。

帐户

帐户管理负责增加和删除帐户、设置有效期限等规则。同时,它也设置诸如密码加密格式和登录格式等。在 Turbolinux DataServer 7.1 中,通常使用 shadow 密码,加密的密码内容并不存放在/etc/passwd,而是在/etc/shadow 文件中,该文件只能 root 用户读取,进一步加强了系统安全.通过使用 Linux-PAM (Linux 可插入鉴定模块)就可以安全方便的读取使用这些加密信息。有关 PAM 的详情,请参阅 pam 的 man page。

在 Turbolinux 中,没有设置密码失效时间的标准。全面的标准看来效果不好,因为这些设置都直接依赖于每个组织机构特定的规则。用 **chage** 命令能够更改这些设置。有关它们的详情,请参阅 **chage(1)** 的 man page。

注册过多的帐户信息可能会侵犯用户的隐私。Turbolinux 的标准帐户注册只在标准登录 策略范围之内。

日志文件

对任何安全策略来说,设置日志文件的保持时间是重要的。Turbolinux DataServer 7.1 设置日志文件每个星期循环一次,并保持前 4 次的文件(共 5 个星期)。此外,登录记录 wtmp,每个月循环一次,并保持上一次的记录(共 2 个月)。有关详情,请参阅 logrotate(8) 的 man page。

超级用户(root)权限和许可

超级用户(root)登录局限于虚拟控制台。不允许通过 **telnet** 或 **ssh** 以超级用户(root)直接 远程登录。请参阅 **securetty(5)** 的 man page,了解如何从指定的终端,如串行控制台(**tty**),进行登录。

升级

升级软件可以增加新功能、提高性能、修复故障。在更新软件前,首先要确定是否确实需要升级;如果有必要,升级的最佳方法是什么?特别要注意通过网络传送来的软件包的内容。一定要确认该软件包没有"特洛伊木马"等病毒。

同时,如果有软件包文件的校验和(**MD**5)信息,请在安装下载文件前,用 **md5sum** 命令 查看其准确性。

有关安全方面的机构组织的详情

这一节列出有关安全方面的各种机构组织的清单。注意,清单中可能会有遗漏。

CERT/CC

非授权访问事件被称为"计算机安全事件"。如果发生此类事件,可以向"计算机安全事件响应组(CSIRT)"咨询信息和征求建议。计算机安全事件响应组的全球服务网址为:

http://www.csirt.ws/

CERT/CC 发布的 CERT 报告是安全方面的最权威的信息来源。CSIRTs 是针对特定的国家,地区或组织。属于此类的还有 CIAC (www.ciac.llnl.gov), CERTCC-KR (www.certcc.org.kr),以及 AUSCERT (www.auscert.org.au)。

安全方面的 Web 站点

本节列出安全方面的各个 web 站点,并进行简要介绍。

web 站点

介绍

http://www.first.org/

FIRST 是世界各地的 CSIRTs 论坛。它的目的

是 CSIRT 组之间共享信息,促进安全事件方面的合作。

http://www.rfc-editor.org/

很多 RFCs(请求注解)文件处理安全问题。 RFC 2196(站点安全手册)和 RFC 2504(用 户安全手册)对帮助创建安全的计算环境尤 其重要。

http://www.w3.org/Security/Faq/www-security-faq.html

World Wide Web 安全常问问题

http://www.netscape.com/products/security/resources/notes.html

这个站点上有 Netscape 的安全注释,以及对 Netscape 和 JavaScript 中安全漏洞的修补程序

第2章 系统管理

对 Turbolinux DataServer 7.1 的系统管理是通过设置各种配置文件(或配置)、以及使用命令行来进行的。

此外,Turbolinux DataServer 7.1 还提供了多种交互式配置程序,我们称之为 Turbotool (Turbo 工具),借助这些工具,可使很多系统管理任务大为简化。

在本章中,首先介绍了多种超级服务器、多种服务、以及多种端口监督程序。接下来,介绍了执行系统管理任务时你将用到的各种配置文件和命令,同时还给出了针对恰当的 Turbotool 的信息和屏幕截图。

超级服务器和服务器程序

在本节中,介绍了有关超级服务器的信息,并介绍了在 Turbolinux 中将它们组织在一起的方法。

超级服务器

超级服务器负责控制普通服务器,超级服务器将根据需要启用、禁止或运行普通服务器。超级服务器也被称为"Internet 超级服务器"或"Internet 服务端口监督程序"。

例如,根据需要制定某一超级服务器,即可对服务器程序(如 ftp、telnet 等)进行管理或控制。

其中, xinetd 就是超级服务器程序中的一种。

Turbolinux 提供了 serviceconfig (turboservice),通过它,可帮助你控制自己的超级服务器。要想了解详细的内容,请参阅 "Serviceconfig—turboservice"。

服务器

Linux(或 UNIX)中很多可用的网络功能均能通过客户端程序和服务器程序之间的通信来实现,客户端程序运行在某一台计算机上,服务器程序通常运行在远端计算机(服务器)上,该服务器负责提供所需要的功能。发出请求并享受服务的一端成为客户程序,接受请求并提供服务的一端成为服务器程序。例如,FTP客户端程序发请求给诸如 proftpd 等服务器程序,从而发挥 FTP 的功能。

端口监督程序

端口监督程序(daemon)是 UNIX 中的一个专业术语,用于表示服务器程序。这些程序会始终驻留在服务器机器上并在其上运行,而且在需要时,会调用它们并使之采取行动。例如,proftpd 和 sshd 分别是针对客户端程序 ftp 和 ssh 的端口监督程序。对大多数端口监督程序而言,在它们的程序名称后面都带有字母"d"。

对于 Internet 来说,其诸多协议均有严格的定义,但从另一方面来讲,就它们的实际实施方式而言,并未预先确定下来。因此(例如),FTP 功能既能通过 ftpd 来实施,也能通过 Proftp 来实施。

超级服务器模式和独立模式

能够直接启动服务器程序(端口监督程序),而无需某一超级服务器的管理或控制。当直接启动某一服务器程序时,我们会说该服务器程序运行在"独立模式"下。当某一服务器程序是通过超级服务器启动时,那么该服务器程序就被视为运行在"超级服务器模式"下。

超级服务器的功能和任务

在下面的段落中,介绍了超级服务器的功能、任务和优点。

● 减轻系统上的负载

在独立模式下启动的每一个服务器程序都必须驻留在内存中,这样,它们必然要占用相当多的内存。但是没有理由认为,每一个这类服务器程序会同时处于不断的运行当中。如果能在收到请求时启动它们,并在完成请求后使其返回待命状态,那么内存就不会被独占。作为这些服务器程序的代理,一个处于不断运行状态的超级服务器仅会在需要时才运行它们,该超级服务器能减少对内存的需求并能降低系统的负载。

● 减轻系统管理方面的负担

对于在独立模式下启动(或停止)的每一个服务器程序来说,都需要对其单独的管理。 这给系统管理员带来了更多的工作量,对于由每个服务器程序提供的多项服务来说,系 统管理员必须单独处理其中的每一个。另一方面,通过使用超级服务器,就有可能在某 一点上进行管理/控制。

● 提升系统的冗余性和坚固性

如果出于某种原因,运行在超级服务器模式下的某一特定的服务器程序不能正确执行其功能,在遇到下一个请求时,会重新启动它。这就改善了系统的冗余性和稳定性。

目前,每天都会滋生新的服务,这时就需要新的服务器程序,对这些程序进行单独管理

正变得越来越不现实。由于超级服务器能够对这些程序进行集中控制,这种能力使得它成为人们不可或缺的工具。

事实上,在安装了超级服务器的 Linux 和 FreeBSD 中,大多数服务器程序均被配置为在超级服务器模式下启动。

超级服务器的不利方面

就其不利因素而言,在下述情况下,每次收到请求时对服务器程序的启动和停止有可能 增加系统上的实际负载。

- 存在需接受众多连接请求的多个服务时
- 某一服务在启动的初始化阶段要占用太多时间时

当这类服务使系统的负担加重时,你可以通过在独立模式下启动它来改善系统的效率。 Web 服务器就是一个典型的例子,Web 服务器接收众多连接请求的可能性非常大。出于同样的原因,邮件服务器(如 Sendmail)也常常运行在独立模式下。因此,你应选择与任务相适合的模式。

Xinetd

Xinetd 就是最常见的超级服务器之一。

在 Turbolinux DataServer 7.1 中, xinetd 是一个标准模块, 它会在系统的引导过程中启动。

Xinetd 基础

在系统的引导阶段,将通过启动脚本/etc/rc.d/init.d/xinetd 来启动 xinetd。xinetd 将检查在服务配置文件中指定的端口,这些服务配置文件位于由 xinetd 的配置文件/etc/xinetd.conf 指定的目录中;然后,它将等待连接请求。当 xinetd 收到连接请求时,它将判断与端口相对应的服务,并激活负责提供该服务的服务器程序。在将连接请求提交给由 xinetd 启动的服务器程序后, xinetd 又能立即监听其他服务。当服务器程序完成任务时,xinetd 会再次检查其端口。

名称	Xinetd	
端口监督程序	/usr/sbin/xinetd	
配置文件,父目录	是置文件,父目录 /etc/xinetd.conf, /etc/xinetd.d/	
启动脚本	/etc/rc.d/init.d/xinetd	
相关文件	/etc/services	
	来自 TCP/IP 子系统的可用服务名称列表,以及它们相应的端口号	
	码	
	/etc/protocols	
	协议名称和端口号码列表	

Xinetd 服务配置文件

启动时,xinetd 程序会从一个文件中读取配置信息,缺省情况下,该文件位于目录/etc/xinetd.d/下。该目录下包含了由 xinetd 启动的所有服务的配置文件。配置文件中包含多个与变量有关的行。对于注释行,在行的开头包含字符"#"。每个配置文件均以少量注释行开始,在这些注释行中,详细介绍了服务名称、以及一些缺省设置,后面跟着下述行:

Service (name)(服务名称) 指明了服务的名称,如ftp、telnet等。在文件

/etc/services中记录了有效主机和端口的名称列表

Disable (禁止) 用于指明是否要由xinetd来管理服务

socket_type(套接字类型) 指明了套接字的类型,如stream(流式类型)、dgram(数

据报类型)等

Protocol (协议) 指明了所使用的协议类型,如tcp、udp等,从保存在文件

/etc/protocols内的有效协议列表中选择

Wait (等待) 用于表明wait (等待)或nowait (不等待)标志的标记。

仅适用于dgram (数据报)套接字类型

Wait (等待)标志表明在执行请求 / 应答交换时,需要等待一段时间; nowait (不等待)标志表明请求不会等待应答

如 "root"超级用户(root)和 "nobody"用户,指明了用户

在访问服务时的许可权限水平

Server (服务器) 给出了要执行的服务器程序的完整路径名称

Server_args(服务器参数) 服务器程序的启动名称,以及在server_path中指定的选项。

Xinetd 的安全策略

User (用户)

在 Turbolinux 中,高安全选项的缺省值针对安全设置作了最优配置。关闭所有没有必要运行的可用的端口监督程序。将服务的 disable 参数设置为值 yes,禁止所有服务。

允许更改缺省的 xinetd 设置(重新启动)

在父目录 xinetd.d/下对配置文件所作的更改和编辑,不会使新设置自动生效。要想让这些更改发挥作用,必须发送信号给当前正在运行的 xinetd,或者重新启动或重新加载 xinetd。要先执行该任务,可执行下述命令中的任何一个:

killall -HUP xinetd

/etc/rc.d/init.d/xinetd restart

/etc/rc.d/init.d/xinetd reload

配置示例

在下面的示例中,给出了使用命令 telnet 设置服务许可时所需要的步骤。在该示例中,假设存在一个单独的客户端--主机连接,服务器主机的 IP 地址是 192.168.1.52,客户端的 IP 地址是 192.168.1.53,其中 telnet 用于提供远程访问。

1. 使用恰当的文本编辑器,打开文件/etc/xinetd.d/telnet,并找到下面这行内容:

disable = yes

2. 删除或覆盖单词 yes,将其更改为 no,这时该行看上去如下:

disable = no

3. 输入下述命令, 使在前面的步骤中所作的更改生效:

/etc/rc.d/init.d/xinetd restart

4. 在文件/etc/host.allow 的末端插入下行内容:

in.telnetd: 192.168.1.53

访问控制会查询文件/etc/host.allow 以了解服务许可情况。telnet:192.168.1.53 这行内容表明该主机已被授予了使用 telnet 服务的许可。

关于访问控制的详细解释,请参阅"访问控制"。

启动脚本的命令行选项

启动脚本/etc/rc.d/init.d/xinetd 包含下述命令行选项:

命令行功能

/etc/rc.d/init.d/xinetd status 显示 xinetd 的状态 /etc/rc.d/init.d/xinetd restart 重新启动 xinetd /etc/rc.d/init.d/xinetd reload 重新加载 xinetd

正如你在检查启动脚本时所见到的那样,重新启动"restart"和重新加载"reload"所执行的操作相同。

Xinetd 操作确认

在 Turbolinux 中, 缺省时, xinetd 被设置为运行。按下述方式使用命令 ps 即可检查 xinetd

的状态:

ps ax | grep xinetd

400 ? S 15:20 0:00 xinetd

当 xinetd 正常运行时,会出现与上面相类似的信息。如果你未能见到上面所示的信息,

那么或是因为 xinetd 的运行不正常,或是根本就没安装 xinetd。你可以使用命令 serviceboard

来证实 xinetd 是否正在运行。如果在 xinetd 条目上有"打勾"的标志,就表明它正在运行。

请参见 "Serviceconfig - turboservice"。

要想重新启动 xinetd, 可键入下述命令:

/etc/rc.d/init.d/xinetd restart

访问控制

当 xinetd 收到来自客户端的请求时,也会将对服务的访问置于其控制之下。这类访问控

制功能以前是由 TCP_Wrapper (或 tcpd) 来管理的,但在目前,xinetd 也能管理这些功能。

当 xinetd 收到来自客户端的服务请求时,它将读取服务许可文件/etc/hosts.allow,以及服务

禁止文件/etc/hosts.deny。

文件/etc/hosts.allow 的格式如下:

[daemon_list]: [host_list]: [command]

其中:

列出了将被授予服务许可权限的端口监督程序。可以使用逗号将多个名称分隔开来。 [daemon_list]

列出了将被授予服务许可权限的主机名称或 IP 地址。可以使用逗号将多个名称分隔开 [host_list]

来。还可以指定域和网络,或采用单独方式,或使用通配符。允许使用相同的域和网络

名称。可以将所有这些名称组合在一个列表中。

[command] 与由[daemon_list]调用的服务器程序名不同,当运行 xinetd 命令时,你可以指定绝对路

径名。

文件/etc/hosts.deny 的格式与上面所给出的文件/etc/hosts.allow 的格式完全相同。

[daemon_list]: [host_list]: [command]

16

[daemon_list] 指定了你打算禁止服务的每个端口监督程序的名称。可以制定多个名称,中间用逗号

将它们分隔开来。

[host_list] 列出了将被禁止服务许可权限的主机名称或 IP 地址。可以使用逗号将多个名称分隔

开来。

你可以指定多个名称或 IP 地址,中间用逗号分隔开来。

还可以指定域和网络,或采用单独方式,或使用通配符。允许使用相同的域和网络名

称。

可以将所有这些名称组合在一个列表中。

指出你打算禁止服务的每个主机的名称或 IP 地址。

[command] 与由[daemon_list]调用的服务器程序名不同,当运行 xinetd 命令时,你可以指定绝对

路径名。

在[host_list]后面,可跟随下述描述符:

ALL 与所有的匹配

LOCAL 与名称中不包含点符号"."的主机匹配

UNKNOWN 与来自不明确或未知用户名或主机名的访问匹配

PARANOID 当主机名和 IP 地址不同时,匹配

EXCEPT 例外

.domain 与主机名中包含.domain 的主机匹配(例如, ns.example1.com 是服务器

name.domainname,邮件服务器是 mail.example1.com)。

192.168. 与地址为 192.168.x.x 的主机匹配

192.168.0.0 225.225.255.240

对于带有子网掩码 255.255.255.240 的 IP 地址 192.168.0.0 来说,与位于地址范围 192.168.0.x 内的所有主机匹配,其中 x 的取值范围为 $0\sim15$ 。

访问控制配置文件的缺省情形

xinetd 超级服务器会按下述顺序解释数据。

- 1. 如果在文件 hosts.allow 中允许主机访问,就会为该主机授予许可权限。
- 2. 如果在文件 hosts.deny 中禁止主机访问,就会禁止该主机的许可权限。
- 3. 如果未指明允许或禁止主机访问,那么就会为该主机授予许可权限。

示例

要想查看配置文件/etc/hosts.allow 中的缺省设置,可键入下述命令。

```
# less /etc/hosts.allow
```

hosts.allow

This file describes the names of hosts which

are allowed to use the local INET services,

as decided by the '/usr/sbin/tcpd' server.

#

ALL: 127.0.0.1:

内容 "ALL:127.0.0.1:" 表明该主机已被授予了访问所有服务的许可权限。

要想查看配置文件/etc/hosts.deny 中的缺省设置,可键入下述命令。

less /etc/hosts.deny

hosts.deny

This file lists the names of hosts which

are *not* allowed to use the local INET services,

as decided by the '/usr/sbin/tcpd' server.

ALL: ALL

内容"ALL: ALL"表明,对于未在文件/etc/hosts.deny 中指出的所有程序来说,对它们的访问均将被禁止。这可为系统安全提供额外的保护措施。

配置示例

对于文件/etc/hosts.allow来说,下面介绍了一些配置示例。

在这样一种情形下,服务器的地址是 192.168.0.2,而且系统管理员希望为地址为

192.168.0.3 的客户端授予所有的许可权限,可以对文件/etc/hosts.allow 进行如下设置。

ALL: 192.168.0.3: allow

对于主机 192.168.0.x,使用这里给出的设置,可通过文件/etc/hosts.allow, 授予 ftp 许可权限。

in.proftpd: 192.168.0.: allow

安装和升级软件包

Turbolinux 采用了 RPM 作为其软件包管理器。它提供了一个有效的管理环境,在此环境中,可以安装、卸载、升级、或检查软件包。它还能对软件包之间存在的相关性进行管理。

无论你采用何种方式安装软件包,应清楚,某些软件包的安装要求具有超级用户的权限。

软件包保存在 Turbolinux Install 光盘的 turbo/RPMS/目录下。

使用 rpm

可以按下述格式使用 rpm 命令:

\$ rpm [options] [RPM package name]

常使用的选项有:

- -I 安装
- -U 升级
- -e 删除
- -h 用混编字符"#"标志显示进展状态
- -v 详细显示(与-h 一起使用可获得更好的显示效果)
- -q 查询当前已安装了哪些软件包

下面给出了使用 sendmail-8.9.3-17.i386.rpm 的各种情况。

要想安装软件包,如 "Sendmail"软件包,可在 sendmail-8.9.3-17.i386.rpm 所处的目录下运行下述命令。

rpm -ivh sendmail-8.9.3-17.i386.rpm

要想升级软件包,如 "Sendmail" 软件包,可在 sendmail-8.9.3-17.i386.rpm 所处的目录下运行下述命令。

rpm -Uvh sendmail-8.9.3-17.i386.rpm

要想卸载软件包,如 Sendmail"软件包,可使用命令。

rpm -e sendmail

要想查看 RPM 软件包中包含哪些文件,可运行:

rpm -ql sendmail

运行上述命令后,会生成与下面类似的列表:

/etc/mail

/etc/mail/access

/etc/mail/aliases

/etc/mail/aliases.db

/etc/mail/mailertable

/etc/mail/majordomo

/etc/rc.d/init.d/sendmail

/etc/sendmail.cf

/etc/smrsh

/usr/bin/hoststat

/usr/bin/mailq

/usr/bin/newaliases

/usr/bin/purgestat

/usr/bin/rmail

/usr/lib/sendmail

/usr/lib/sendmail.hf

/usr/man/man1/mailq.1

/usr/man/man1/newaliases.1

/usr/man/man5/aliases.5

/usr/man/man8/mailstats.8

/usr/man/man8/makemap.8

/usr/man/man8/praliases.8

/usr/man/man8/rmail.8

/usr/man/man8/sendmail.8

/usr/man/man8/smrsh.8

/usr/sbin/mailstats

/usr/sbin/makemap

/usr/sbin/praliases

/usr/sbin/sendmail

/usr/sbin/smrsh

/var/log/sendmail.st /var/spool/mqueue

Turbopkg

软件包管理器 turbopkg 是 RMP 软件包管理器的简化版本。使用它,你可以安装新的软件包,并删除以前安装的软件包。要想运行 turbopkg,可键入下述命令:

turbopkg

这时,将出现 turbopkg 欢迎屏幕。

要想安装新的软件包或删除已存在的软件包,可:

1. 在 turbopkg 欢迎屏幕上选择"Maintenance"(维护)

这时,将出现软件包维护屏幕(请参见图 2-2):



图 2-2 软件包维护

2. 选择 "Install/Update" (安装 / 升级) 选项,显示 "Source Media" (源介质) 屏幕,请参见图 2-3。



图 2-3 源介质

在源介质屏幕上,给出了三种选择,分别是: CD-ROM、Local Filesystem(本地文件系统)、以及 FTP Server(FTP 服务器)。

- 3. 选择打算安装的 RPM 软件包所在的源介质。
- 4. 选择 OK,显示软件包安装屏幕(请参见图 2-4)。




图 2-4 软件包安装

5. 亮选希望安装的软件包,按下空格键,选中新的软件包,或将以前选中的软件包选掉。

当你在某一组中选择了一个软件包时,组和软件包的复选框会发生变化,反映出下述内容:

组复选框表明:

 *
 选择了该组中所有的软件包

 选择了该组中特定的软件包

 None
 未选择该组中的任何软件包

软件包复选框表明:

* 选择了希望安装或升级的软件包

R 选择了打算删除的软件包

None 未选择

X 软件包不存在

进行选择时,已选择软件包的总容量将显示在屏幕上方。

在定制"软件包安装"屏幕的最右一列中,会显示出下面所给出的标志之一(请参见图 2-4):

+ 当前安装的软件包

- 早期的软件包

= 相同的软件包

None 新软件包

R 软件包将被删除

为下述功能键指定了相应的功能:

F2 更改视图

F3 显示与所选软件包有关的信息

F4查找软件包F5全部选择F6全部清除

F7 升级

F8 选择新软件包

服务

关于服务器的设置和操作,最重要的是要了解对服务进行控制的基本原理。关于每个服务的详细介绍,请参见相应的章节。不过,在这里,从整个系统的透视角度,给出了对管理和配置任务的解释。

启动脚本

服务启动脚本位于/etc/rc.d/init.d下。

使用这些脚本,可以启动、停止、重新启动各项服务。

例如,你可以使用下述命令来重新启动 Samba 服务

/etc/rc.d/init.d/smb restart

依赖于启动脚本,最后的选项会有所不同。在每个相应的启动脚本文件中,给出了详细的解释。

例如, /etc/rc.d/init.d/smb 包含的内容如下

- . /etc/rd.d/initd/functions
- ./etc/sysconfig/network

[\${NETWORKING} = "no"] && exit 0

[-f /etc/smb.conf] || exit 0

```
echo -n "Starting SMB services: "
        daemon smvd -D
        daemon nmdc -D
        echo
        touch /var/lock/subsys/smb
    stop)
        echo -n "Shutting down SMB services: "
        killproc smbd
        killproc nmbd
        rm -f /var/lock/subsys/smb
        echo ""
        ,,
    status)
        status smbd
        status nmbd
    restart)
        echo -n "Restarting SMB services: "
        $0 stop
        $0 start
        echo "done."
    *)
        echo \ "Usage:smb\{start|stop|restart|status\}"
        exit 1
    esac
    除了"start"外, smb 还能接受通常的选项"stop"(停止)、"restart"(重新启动)、
以及"status"(状态)。
```

运行级别

case "\$1 in start)

作为一种 UNIX 系统,Linux 也具有称之为"run levels"(运行级别)的功能,在引导过程中会显示出系统的状态。在表 2-1 中,给出了 Turbolinux 的设置情况。

表 2-1 运行级别

W=1 ~11 W/H					
运行级别	描述	附加信息	目录		
0	暂停	断电状态	/etc/rc.d/rc0.d		
1	单用户模式		/etc/rc.d/rc1.d		
2	多用户模式	禁止了 NFS	/etc/rc.d/rc2.d		
3	多用户模式	缺省(文本登录)	/etc/rc.d/rc3.d		
4	配置模式	记录安装配置	/etc/rc.d/rc4.d		
5	多用户模式	缺省(GUI 登录)	/etc/rc.d/rc5.d		
6	重新引导	重新引导	/etc/rc.d/rc6.d		

缺省的运行级别是"3"。缺省的运行级别记录在文件/etc/inittab 的第1行上,如下所示:

id:3:initdefault:

跟随在 id: 后面的号码用于设置运行级别。对于本例,运行级别是"3",因此,将运行级别设置为了多用户模式下的命令行登录。如果你打算将登录方式更改为 GUI,应将该号码更改为 5,并将文件/etc/inittab 写入到磁盘中。

如果你已经正确配置了自己的 X Windows 系统, 你就可以成功地将运行级别更改为"5"。 关于该过程的更多信息,请参见第 A-2 页上的"定义登录方法"。

运行级别"4"通常为空,允许Linux发布商设置他们自己的引导模式。

启动各运行级别

在(第2-22 页上的)表 2-1 所示目录中的文件指明了,在每个运行级别下将启动哪些服务。你应当清楚,针对每个运行级别,其目录中的大多数文件均是符号链接,这些符号链接指向目录/etc/rc.d/init.d下的文件。下面给出了/etc/rc.d/rc3.d的大部分内容:

ls -o /etc/rc.d/rc3.d

total 0

lrwxrwxrwx 1 root 16 Feb 26 2001 K08autofs -> ../init.d/autofs* lrwxrwxrwx 1 root 7 Feb 26 2001 K10radiusd -> ../init.d/radiusd* lrwxrwxrwx 1 root 19 Feb 26 2001 K14alsasound -> ../init.d/alsasound* lrwxrwxrwx 1 root 17 Feb 26 2001 K15proftpd -> ../init.d/proftpd* lrwxrwxrwx 1 root 13 Feb 26 2001 K20nfs -> ../init.d/nfs* lrwxrwxrwx 1 root 19 Feb 26 2001 K34yppasswdd -> ../init.d/yppasswdd* lrwxrwxrwx 1 root 15 Feb 26 2001 K35atalk -> ../init.d/atalk* lrwxrwxrwx 1 root 13 Feb 26 2001 K35smb -> ../init.d/smb* lrwxrwxrwx 1 root 15 Feb 26 2001 K41xntpd -> ../init.d/xntpd* lrwxrwxrwx 1 root 13 Feb 26 2001 K60lpd -> ../init.d/lpd* lrwxrwxrwx 1 root 18 Feb 26 2001 K60mars-nwe -> ../init.d/mars-nwe* lrwxrwxrwx 1 root 16 Feb 26 2001 K65kadmin -> ../init.d/kadmin* lrwxrwxrwx 1 root 15 Feb 26 2001 K65kprop -> ../init.d/kprop* lrwxrwxrwx 1 root 16 Feb 26 2001 K65krb524 -> ../init.d/krb524* lrwxrwxrwx 1 root 17 Feb 26 2001 K65krb5kdc -> ../init.d/krb5kdc* lrwxrwxrwx 1 root 16 Feb 26 2001 K79identd -> ../init.d/identd* lrwxrwxrwx 1 root 14 Feb 26 2001 K80nscd -> ../init.d/nscd* lrwxrwxrwx 1 root 16 Feb 26 2001 K84ypserv -> ../init.d/ypserv*

```
lrwxrwxrwx 1 root 17 Feb 26 2001 K89portmap -> ../init.d/portmap*
lrwxrwxrwx 1 root 18 Feb 26 2001 K92iptables -> ../init.d/iptables*
lrwxrwxrwx 1 root 17 Feb 26 2001 S10network -> ../init.d/network*
lrwxrwxrwx 1 root 17 Feb 26 2001 S14nfslock -> ../init.d/nfslock*
lrwxrwxrwx 1 root 15 Feb 26 2001 S15nfsfs -> ../init.d/nfsfs*
lrwxrwxrwx 1 root 14 Feb 26 2001 S16apmd -> ../init.d/apmd*
lrwxrwxrwx 1 root 16 Feb 26 2001 S20random -> ../init.d/random*
lrwxrwxrwx 1 root 16 Feb 26 2001 S30syslog -> ../init.d/syslog*
lrwxrwxrwx 1 root 13 Feb 26 2001 S40atd -> ../init.d/atd*
lrwxrwxrwx 1 root 15 Feb 26 2001 S40crond -> ../init.d/crond*
lrwxrwxrwx 1 root 14 Feb 26 2001 S50inet -> ../init.d/inet*
lrwxrwxrwx 1 root 18 Feb 26 2001 S52synctime -> ../init.d/synctime*
lrwxrwxrwx 1 root 14 Feb 26 2001 S75keytable -> ../init.d/keytable*
lrwxrwxrwx 1 root 14 Feb 26 2001 S95innd -> ../init.d/innd*
```

lrwxrwxrwx 1 root 11 Feb 26 2001 S99local -> ../rc.local*

以"S"开头的文件名指出了在引导系统时将启动的服务。以"K"开头的文件名指出了在引导系统时不会启动的服务。

直接跟在"S"或"K"后的数字显示出了读取该文件的序列点。如果你直接更改了这些文件,要想使这些设置发挥作用,就必须创建遵循上述规则的符号链接文件。如果符号链接所指向的文件已被删除,就不能启动对应的服务。

更改运行级别

作为超级用户,可以运行命令 telinit 来更改正在运行的系统的运行级别。

例如,要想将运行在多用户模式下(运行级别"3"或"5")的系统更改为单用户模式,可键入下述命令:

telinit 1

类似地,如果你执行了 telinit 0 或 telinit 6,其效果与执行命令 halt 或 reboot 的相同。

当运行在单用户模式下时,其他用户不能使用该系统。命令 telinit 只会临时更改运行级别,不会将所作的更改写入文件/etc/inittab。

chkconfig

chkconfig 命令行工具能管理 Turbolinux 的服务和端口监督程序。运行该命令行,你可以决定是否启动(或停止)某一服务。

查看各运行级别的服务设置

运行 chkconfig --list ,能显示各运行级的服务设置,如下所示:

netfs	0:off	1:off	2:off	3:on	4:on	5:on	6:off
network	0:off	1:off	2:on	3:on	4:on	5:on	6:off
random	0:off	1:off	2:on	3:on	4:on	5:on	6:off
alsasound	0:off	1:off	2:on	3:on	4:on	5:on	6:off
keytable	0:off	1:off	2:on	3:on	4:on	5:on	6:off
atd	0:off	1:off	2:off	3:on	4:on	5:on	6:off
muraski	0:off	1:off	2:on	3:on	4:on	5:on	6:off
syslog	0:off	1:off	2:on	3:on	4:on	5:on	6:off
crond	0:off	1:off	2:on	3:on	4:on	5:on	6:off
cupsd	0:off	1:off	2:on	3:on	4:on	5:on	6:off
xinetd	0:off	1:off	2:on	3:on	4:on	5:on	6:off
canna	0:off	1:off	2:on	3:on	4:on	5:on	6:off
kparam	0:off	1:off	2:on	3:on	4:on	5:on	6:off
sshd	0:off	1:off	2:on	3:on	4:on	5:on	6:off
ntpd	0:off	1:off	2:on	3:on	4:on	5:on	6:off

Xinetd based services:

Chargen-udp: off Cups-lpd: off Chargen: off

.

Echo: off

从上面的输出可看出, chkconfig 既能显示对独立启动的服务的配置,也能显示由超级服务器启动的服务的配置

设置服务的运行级别

每一独立启动的服务在/etc/rc.d/init.d 下都有一启动 script 文件,该 script 头部的注释行指定了该服务所支持的运行级。如在/etc/rc.d/init.d/sshd 中有一行

chkconfig: 2345 55 25 其中 "2345" 指明 sshd 服务可在 2345 运行级运行

通过运行 chkconfig -add servicename 可激活服务, 如

#chkconfig -add sshd 在 2345 运行级激活 sshd

运行 chkconfig -del servicename 即可封闭服务, 如

#chkconfig -del sshd 在 2345 运行级均被关闭

也可只在特定的运行级对服务进行操作, 如

#chkconfig -level 3 sshd on 在运行级 3 激活 sshd

#chkconfig -level 3 sshd off 在运行级 3 关闭 sshd

注意 激活/关闭某服务只在系统启动后生效,要想立即运行/停止某服务,需运行服务脚本,如

#/etc/init.d/sshd start 运行 sshd

#/etc/init.d/sshd stop 停止 sshd

联网

有数个可用来配置或控制网络服务的文件。下面解释了 TCP/IP 网络所需的最低配置。

文件/etc/rc.d/init.d/network

网络启动脚本文件称为"network",它位于目录/etc/rc.d/init.d下。

使用下述命令即可启动"network"文件。

etc/rc.d/init.d/network start

除了"start"(启动)外,文件"network"还能接受我们熟悉的选项"stop"、"restart"和"status"(状态)。

文件/etc/sysconfig/network

在该文件中,记录了系统的网络设置情况(\mathbf{IP} 地址、主机名、网关 \mathbf{IP} 地址)。下面给出了一个文件示例:

NETWORKING=yes

PROFILENAME="(null)"

HOSTNAME=jon.Turbolinux.us

GATEWAY=192.168.1.1

GATEWAYDEV=eth0

FORWARD_IPV4=no

IPX=no

TIMESERVERATBOOT=no

TIMESERVERTYPE=ntp

TIMESERVERHOST=(none)
TIMESERVERRESYNC=(none)

文件/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-[dev_name]

在该文件中记录了连接到系统的网络接口的设置情况。标签[dev_name]对应的是已连接网络接口的设备名称。

在表 2-2 中,对文件 ifcfg 的内容进行了描述。

表 2-2 文件 ifcfg

[dev_name] 网络接口

 eth0
 第1个以太网卡

 eth1
 第2个以太网卡

每一设备的 IP 地址和网络掩码分别记录在各自的配置文件中。

下面给出了这类文件的一个示例:

DEVICE=eth0 IPADDR=192.168.1.82 NETMASK=255.255.255.0 NETWORK=192.168.1.0 BROADCAST=192.168.1.255 ONBOOT=yes

DO OFFIDE OFFI

BOOTPROTO=none

文件/etc/resolv.conf

系统的域名、以及系统所使用的 DNS 服务器的 IP 地址均记录在文件/etc/resolv.conf 中。

下面给出了这类文件的一个示例:

domain Turbolinux.us search Turbolinux.us nameserver 192.168.1.2 nameserver 210.255.54.18

文件/etc/HOSTNAME

在该文件中,记录了 Turbolinux 系统的主机名称。

jon.Turbolinux.us

文件/etc/hosts

在该文件中,记录了每个主机的 IP 地址以及对应的主机名称,每个占一行。 下面给出了这类文件的一个示例:

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost

192.168.1.82 jon.Turbolinux.us jon

检查网络状态

运行下述命令,即可检查网络接口的状态。

\$ /sbin/ifconfig

netcfg - turbonetcfg

使用工具 netcfg(turbonetcfg),可对 TCP/IP 网络进行配置和管理。

运行:

netcfg

这时,将出现"Network Configuration"(网络配置)屏幕,请参见图 2-7。



图 2-7 网络配置

这些选项中的每一个均与网络有关:

- Display Configuration(显示配置)
- Basic Settings (基本设置)
- Hosts Table (主机表)
- Network Interfaces (网络接口)
- Network Diagnostics (网络诊断)

亮选希望配置的条目,并按下回车键。

你可以使用 netcfg 来设置 profile 文件,以便能够方便地在多种配置间进行切换。一旦 建立了一个新的 profile 文件,可按下 "Save Profile" (保存轮廓文件)按钮将它保存下来。 应使用易于识别的名称来保存该文件。随后,要想切换到任何已有的 profile 文件,可选择 "Load Profile" (加载轮廓文件),然后选择所需的轮廓文件。

注释:

在缺省情况下,最初不会配置任何 profile 文件。当你未创建轮廓文件,同时却选择了"Save /Exit" (保存/退出) 时,会出现消息"保存 profile 文件失败"。如果打算更改配置,首先应选择"Save Profile" (保存轮廓文件),然后创建一个新的轮廓文件。

显示配置

在"网络配置"屏幕上选择"Display Configuration"(显示配置),请参见第 2-33 页上的图 2-7,这时将出现"当前配置"屏幕(请参见图 2-8)。




图 2-8 当前配置

在该屏幕上,显示了当前网络设置的状态。选择"OK"按钮可关闭该屏幕。

基本设置

在"网络配置"屏幕上选择"Basic Settings"(基本设置),请参见第 2-33 页上的图 2-7,这时将出现"全程网络设置"屏幕(请参见图 2-9)。




图 2-9 全程网络设置

在该屏幕上, 你可以进行下述设置:

Hostname (主机名) 针对 Turbolinux 计算机的主机名

Domainname (域名) 计算机所在网络的域名

Search Domains (搜索域) 对域进行搜索 (通常与域名中给出的相同)。按下"Add SD"可

添加一个搜索域,使用"Remove SD"可删除搜索域

DNS Nameserver (DNS 域 DNS 服务器的 IP 地址。按下"Add NS"可添加一个 DNS 域名服

名服务器) 务器,使用"Remove SD"可删除 DNS 域名服务器。

Gateway IP (网美 IP) 缺省网关的 IP 地址

Gateway Device (网关设 与上面的缺省网关对应的网络接口卡。正常情况下,如果你只

备) 安装了一块网卡,它将被设置为"eth0"。

主机表

在"网络配置"屏幕上选择"Hosts Table"(主机表),请参见第 2-33 页上的图 2-7,这时将出现"主机表"屏幕(请参见图 2-10)。




图 2-10 主机表

在该屏幕上,会显示来自文件/etc/hosts 的信息。通过该屏幕,你可以添加、更改、和删除主机。

网络接口

在"网络配置"屏幕上选择"Network Interfaces"(网络接口),请参见第 2-33 页上的图 2-7,这时将出现"选择接口"屏幕(请参见图 2-11)。



图 2-11 选择接口

在该屏幕上, 你可以为每个网卡设置接口。

通常情况下,你只安装了一块网卡,这时你可以使用两个接口,"lo"(本地主机)以及 "eth0"。如果你安装了两个或更多的网卡,可以使用 "eth1"、"eth2"等。

通过选择"start"(启动)和"stop"(停止),你可以在实时情况下启动或停止所选择的接口。

要想添加网卡,请选择"Add"(添加);要想删除网卡,可选择"Remove"(删除)。 要想编辑所选择的接口,可在"选择接口"屏幕上选择"Edit"(编辑),请参见第 2-39 页上的图 2-11,这时,将出现"编辑接口设置"屏幕(请参见图 2-12).

```
Edit Interface Settings

Interface Mane : eth8
IP Address : 12.32.34.148
Het Mask : 255.255.255.248
Hetwork Addr : 12.32.34.144
Broadcast Addr : 12.32.34.149

[*] Activate at Boot Time
(*) No Bootp/BHCP
( ) Use BHCP

Done | Cancel | Perform BOOTP

| Output | Cancel | Perform BOOTP
```

图 2-12 编辑接口设置

在该屏幕上, 你可以设置下述条目:

- IP address (IP 地址)
- netmask (网络掩码)
- network address (网络地址)
- broadcast address (广播地址)
- Use of DHCP/Bootp (使用 DHCP/Bootp)

选择"Done"(完成)可将你做的新设置保存下来,使用"<ESC>"键可放弃对当前设置的更改并返回"选择接口"屏幕(请参见图 2-11)。

• 在"aliases" (别名)下,可为一个接口设置多个 IP 地址。

然后,使用"Done"(完成)按钮,返回"网络配置"屏幕上的主菜单(请参见第 2-33 页上的图 2-7),并选择"网络诊断"以测试缺省的路由路径、域名服务器的可达性等。这是会出现"测试结果"屏幕(请参见图 2-13)。

```
Test Results

FODN of This System : plumtree.kanji.com
Physical Interfaces Available: Yes
Gatemay Device Available : Yes
Gatemay Device Available : Yes
Gatemay Device Active : Yes
Default Route Activated : Yes
Gatemay is Reachable : Yes
Primary DNS is Reachable : Yes
Secondary DNS is Reachable : Yes
Tertiary DNS is Reachable : N/A
Hostnamo Lookup Horks : Yes

OK

OK

CTAB>/<Alt-TAB> between elements : <SPACE> Selects : <FI> = Help
```

图 2-13 测试结果

在这个"测试结果"屏幕上(请参见图 2-13),给出了每个条目的结果。"Yes"表示功能运行正常,"No"意味着出现了某些问题,"N/A"表示该条目尚未设置。选择"OK",可显示"接口统计"屏幕(请参见图 2-14)。




图 2-14 接口统计

打印

Turbolinux DataServer 7.1 采用 CUPS(Common Unix Printing System)作为打印系统。 CUPS 功能强大,能灵活扩展以支持多种打印设备。 CUPS 提供了与以前的打印系统如 LPD 兼容的打印命令及命令行工具。 使用这些命令,能很方便的打印文档和文件。在本节中,介绍了在 Turbolinux 环境下对打印进行组织的方法。

/etc/printcap

可以在文件/etc/printcap 中查看或编辑与打印机设备有关的设置。

下面给出了对连接到并口的 PostScript 打印机的设置:

- (1)|lp:\
- (2)|:sd=/var/spool/lpd/lp:\
- (3)|:mx#0:\
- (4)|:sh:\

- (5)|:lp=/dev/lp0:\
- (6)|:if=/var/spool/lpd/lp/filter:

其中:

- (1) 指出了打印机的名称,在本例中为"lp"。
- (2) 指出了缓冲(也称为假脱机)目录,在本例中被设置为/var/spool/lpd/lp。
- (3) 设置最大的文件容量,在本例中为"0",表示对文件的大小不做限制。
- (4) 禁止打印题头。要想打印题头,请删除该行。
- (5) 设置打印机设备的名称,在上面所给出的示例中为"/dev/lp0"。
- (6) 指定输入文件。由于在本例中使用的是 PostScript 打印机,所以输入文件为 "/var/spool/lpd/lp/filter"。

完成编辑任务后,请重新启动 cupsd。

/etc/rc.d/init.d/cupsd restart

注意: 通常不应手工修改 /etc/printcap 文件, 应通过 cups 软件包提供的配置工具进行操作

打印命令 lpr

使用命令 lpr, 可进行打印操作。

例如,如果想在当前目录下打印文件 README.txt,可键入下述命令:

\$ lpr README.txt

要想将发送给打印机的输出显示在屏幕上,而输出内容很长,无法在一个屏幕上显示出来,可对 lpr 使用管道命令。例如,如果打算将命令 ls 的输出结果发送给打印机,可运行:

\$ 1s | 1pr

当你有多台打印机可供选择时,可使用-P 选项,后跟所选的打印机名称。使用以下命令,可将文件 README.txt 发送给名为 lp0 的打印机。

配置打印系统

CUPS 软件包提供了一个基于 Web 的配置界面,可添加和配置打印机,进行打印管理。还可获取在线帮助。要想使用 CUPS 的打印配置界面,首先要启动 cupsd,cupsd 内置了一个 web 服务器:

/etc/init.d/cups start

可通过 chkconfig –add cups 使 cupsd 在机器启动时自动启动,以提供全部打印服务和配置能力。

Cupsd 提供给 Web 配置服务的保留端口是 631, 在本地机上进入打印配置,简单地在你的浏览器上敲入如下 URL:

http://localhost:631

若要远程进行配置,需在/etc/cups/cupsd. conf 文件中的〈Location〉及〈Location /admin〉部分加入对你的工作机的访问许可。然后在浏览器上敲入远程 cupsd 的 URL 地址。

这时,会出现下面的屏幕(请参见图 2-15)。





图 2-15 打印管理

在此界面下可进行各种打印管理, 查看在线帮助等活动。

添加打印机

在主界面中选择 Administration 拦,就可进入对打印类,打印作业,打印机等进行管理的界面,如下所示:



要想添加并设置一台新的网络打印机,请按下述步骤进行:

1. 点击 "Add Printer" 按钮, 出现 "Add New Printer" 屏幕



图 2-16 添加打印机

简单地给你的打印机取个名,如 "mylp"。点击 "Continue",进入下一步。

2. 为打印机选择连接类型。

Parallel Port(本地) 如果打印机直接连接在你的 Turbolinux DataServer 7.1 系统 Serial Port(本地) 上,请根据物理接口类型选择其中之一。
USB Printer(本地)

Internet Printing Protocol (http) CUPS 使用的打印协议,当使用远程 CUPS 上的打印机时,选择此项

Remote LPD Queue (远程 LPD 如果你打算选择远程 LPD 系统上的打印机,请选择该选项。队列)

Samba/LAN Manager Printer 如果你打算选择的打印机与 NETBIOS 网络(在该网络上运 (Samba/LAN 管理器打印机) 行着 Samba、LAN 管理器或 Windows)上的某台计算机相 连,请选择该选项。

对于本例,选择了"Internet Printing Protocol(Http)"(远程 cups 队列),并选择了"Continue"。选择"Continue"后,将出现"Device URL"屏幕(请参见图 2-17)。



图 2-17 新队列名称

- 3. 设置打印设备的 URL。 如打印机是连接在 172.16.70.100 上的,可敲入 http://172.16.70.100:631/ipp。
- 4. 选择 "Continue" (继续)。
- 5. 然后选择打印机的厂家和型号。(略)

6. 完成。

更改打印机设置

要想更改已有打印机的设置,在管理界面上选择"Manage Printers",然后选择"Modify Printer"即可进入修改界面。

第3章 Internet 服务器

在计算机网络世界中,存在我们称为客户端和服务器的多种程序。处于运行状态的服务器总会做好随时应答来自客户端请求的准备。另一方面,仅在需要发送请求时,才会运行客户端程序。在用户层面,客户端一服务器操作是透明的,也就是说,不需要用户的任何介入。

此外,还存在多种超级服务器,这些超级服务器负责控制普通服务器的运行。只有当收 到来自客户端的请求时,超级服务器才会触发普通服务器上可提供的服务。

在本章中,详细介绍了与下面所列的四种服务器有关的信息。这些服务器能提供四种基本的服务,Turbolinux必须提供这四种服务,以便能在Internet上发挥更大的作用。

- 名称服务器(DNS 服务器): 查找与主机名称对应的 IP 地址。
- 邮件服务器 (SMTP): 在网络的主机之间传递电子邮件,或 Internet 传递电子邮件。
- Web 服务器(HTTP 服务器): 使用了 HTTP 协议来完成客户端程序(浏览器)对 Web 页面、文件、来自 Internet 的数据、或来自本地系统或网络的数据的请求。
- FTP 服务器:允许客户端将文件传送到其它主机,并接收来自其它主机的文件。

名称服务器(DNS 服务器)

名称服务器(域名系统服务器、或 DNS 服务器)的作用就是从主机名称文件中查找 IP 地址,或者按相反的方向,通过分布式数据库从 IP 地址查找主机名称。实现该任务的一种方法是使用文件/etc/hosts。在这种情况下,每台主机本身会查找自己的/etc/hosts 文件。但对于使用 DNS 的情形来说,在相同的域中必须至少有一台 DNS 服务器,以便将主机的名称信息提供给该域范围的其它多台主机。

为了实现 DNS 功能,最常用的程序是 BIND。要想了解有关 BIND 的详细信息,请参 阅 "BIND 概述"。

可以将名称服务器的作用划分为下述四类:

- Primary Name Server (主名称服务器)
- Secondary Name Server (从名称服务器)
- Cache Only Server (超高速缓冲服务器)
- Slave Server (从属服务器)

主名称服务器

主服务器负责管理自己所在域内的所有主机名称,确保向邮件服务器提供恰当的信息, 将域信息提供给名称服务器或普通服务器,并负责与其它域的名称服务器交换信息。

从名称服务器

从名称服务器以主名称服务器的备份形式存在。它会定期拷贝来自主名称服务器的数据,如果主名称服务器出现故障,它将接替主名称服务器。这两个服务器(主服务器和从服务器)中必须至少有一个能正常地发挥作用,从而保证与 Internet 的连接。

超高速缓冲服务器

超高速缓冲服务器能将客户端的请求转发给它所指定的名称服务器。正如其名称所表示的那样,超高速缓冲服务器只会临时性(以缓冲方式)地保存应答信息,这样当它下一次收到相同的请求时能更快地作出响应。这样,就能减轻主名称服务器和从名称服务器的负担。

从属服务器

从属服务器负责维护与主名称服务器相同的数据库,但在它解析请求之前,必须得到主服务器的许可。

解析器

解析器负责将来自客户端的请求转发给名称服务器,然后将来自服务器的回答信息返回给客户端。名称服务器对解析器的查询作出响应,然后解析器对该信息(可能是资源记录或一则错误信息)进行解释,并将结果递送给启动请求的程序。

在解析服务器和客户端名称时,需要用到下面这两个文件:

/etc/host.conf /etc/resolv.conf

文件/etc/host.conf 是为名称服务请求而创建的,它创自于名称服务器以及传统的 UNIX 主机文件。

每台主机必须列在主机文件中,对于大型网络来说。这会使得主机文件变得笨拙和不切实际。但对于由四个或五个主机构成的小型网络来说,名称服务器所承担的负荷较轻,它能很好地胜任。

下面是文件/etc/host.conf 的一个示例:

order hosts,bind

multi on

在上面的示例中,order 显示出了执行的顺序。这意味着首先将使用主机文件来解析名称,如果失败,再使用 BIND。

如果名称解析导致了多个地址,那么 multi on 表示会返回所有的地址, multi off 表示只返回第 1 个地址。

在文件/etc/resolv.conf中,包含域名和名称服务器方面的信息。

下面给出了文件/etc/resolv.conf的一个示例:

domain Turbolinux.gr.jp search Turbolinux.gr.jp nameserver 192.168.0.2

在上面的示例中,domain 指的是服务器的域名,search 指的是用于主机查询的替代域名,nameserver 指的是解析器应查询的名称服务器的地址。

BIND 概述

BIND 诞生于加利福尼亚大学伯克利分校,首先出现于 BSD UNIX 4.3 版本中。自那以来,它已被引入到 Linux、其它 UNIX 版本、OS/2、以及 Windows NT 中。

直到推出 4.8.3 版本前,对 BIND 的开发一直是在 DAPRA 的同意下,在加州大学伯克利分校的计算机系统研究小组中进行的。版本 4.9 和 4.9.1 由当时的 DEC(即现在的康柏)发布。其 4.9.2 版由 Vixie Enterprises 发布。自 4.9.3 版起,由 Internet 软件联盟(ISC)负责开发和维护。1997 年发布了版本 8,自那以后,除了偶尔发布的安全补丁外,对版本 4 的研发已终止。最近出现了版本 9(请参见下面所列出的 ISC 的 Web 站点)。

在下面的列表中,给出了一些缩略语的意义:

- BIND(伯克利 Internet 名字域),Web 站点: http://www.isc.org/bind.html
- DARPA (美国国防部高级计划研究局)
- UCB(加利福尼亚大学伯克利分校)
- CSRG(计算机系统研究组)
- ISC(Internet 软件联盟), Web 站点: http://www.isc.org/

有三种版本的 BIND 是以免费软件的形式发布的,分别是版本 4,版本 8 和版本 9。

某些 Internet 服务提供商推荐使用 BIND 4,这是因为它的稳定性和安全性,而且还因为版本 9 相对来说是一个较新的版本。不仅如此,版本 4 已经得到了广泛的使用,作为一个良好的技术产品,它还拥有很高的声望。

然而,除了安全补丁外,对版本 4 的开发已终止,而且当前开发的源代码由 ISC 负责。 因此,我们更推荐大家转换到版本 9 上。在本节中,我们将介绍对 BIND 4 的配置。在"BIND 9"中,介绍了转换到 BIND 9 的方法。

named

BIND 主要由端口监督程序 named 构成。它的启动脚本是/etc/rc.d/init.d/named。

要想启动 named, 可运行:

/etc/rc.d/init.d/named start

要想停止 named, 可运行:

/etc/rc.d/init.d/named stop

如果想检查 named 正在运行,可:

ps aux | grep named

root 203 0.0 3.2 1440 1000 ? s 00:55 0:00 named

如果你未能见到与上面所给出的类似的响应,或许就需要运行 named 或安装 BIND。

名称服务器模式配置

BIND 能在三种模式下运行:

- Primary server mode (主服务器模式)
- Secondary server mode (从服务器模式)
- Cache Only server mode (超高速缓冲服务器模式)

Turbolinux DataServer 7.1 最初的缺省设置是超高速缓冲服务器模式。如果你的 ISP (Internet 服务提供商) 同时经营着主服务器和从服务器,那么你所安装的名称服务器就可

以作为超高速缓冲服务器使用。要想实现这点,只需要两个配置文件: /etc/named.boot 和 /etc/resolv.conf。以域名 Turbolinux.gr.jp 为例,这些文件的内容如下。

文件/etc/named.boot:

directory /var/named

cache . named.ca

primary 0.0.127. in-addr.arpa named.local

文件/etc/resolv.conf:

domain Turbolinux.gr.jp search Turbolinux.gr.jp nameserver 127.0.0.1

对于主服务器和从服务器模式,这些设置会有所变化。

文件/etc/named.boot(请参见下面)用于从服务器模式,在本示例中,使用的 IP 地址是 192.168.0.2。

文件/etc/named.boot:

directory /etc/namedb

cache . named.root

secondary Turbolinux.gr.jp 192.168.0.2 Turbolinux.zone.bak

secondary 0.168.192.in-addr.arpa 192.168.0.3 Turbolinux.rev.bak

secondary 0.0.127.in-addr.arpa local.rev

地区文件和逆向文件从主服务器、IP 地址 192.168.0.2 处获得,并会将它们备份到一个文件中。

典型设置

在这个示例中,使用的数据来自日本的 Turbolinux 名称服务器。当然,你也可以指定不同的主机名、IP 地址等。

在下面所列的 6 个设置文件中,除了/etc/named.boot 和/etc/resolv.conf 外,所有其他文件均任意。后者在文件/etc/named.boot 中指出。

文件名称

引导文件

解析文件

缓冲文件

lookback 文件

正向查找文件(区域文件)

完整的文件名称

/etc/named.boot

/etc/resolv.conf

/var/named/named.root

/var/named/0.0.127.inaddr.arpa

/var/named/Turbolinux.gr.jp

假设如下:

IP 地址 192. 168. 0. 0~192. 168. 0. 15

子网掩码255. 255. 255. 240域名Turbolinux. gr. jp

从名称服务器 203.139.160.69 (hostname:

ns-tk011. ocn. ad. jp)

如果你的 ISP(Internet 服务提供商)为你分配了 $16 \land IP$ 地址,就可以按表 3-1 中给出的方式来组织你的名称服务器。

表 3-1 IP 地址与主机名称映射

IP 地址	主机名称	解释
192. 168. 0. 0	无	网络地址(固定)
192. 168. 0. 1	无	缺省网关(路由器),通常是固定的
192. 168. 0. 2	Ns. tubolinux.gr.jp	名称服务器(主),通常是固定的
192. 168. 0. 3	Unixi.Turbolinux.gr.jp	UNIX(或 Linux)终端
192. 168. 0. 4	Wini.Turbolinux.gr.jp	Windows 终端
192. 168. 0. 5	Maci. Turbolinux.gr.jp	Macintosh 终端
192. 168. 0. 6	(可用)	
192. 168. 0. 7	(可用)	
192. 168. 0. 8	(可用)	
192. 168. 0. 9	(可用)	
192. 168. 0. 10	(可用)	
192. 168. 0. 11	(可用)	
192. 168. 0. 12	(可用)	
192. 168. 0. 13	(可用)	
192. 168. 0. 14	(可用)	
192. 168. 0. 15	无	广播地址(固定)

注释:

你不能使用表 3-1 中所列的 IP 地址。你必须用你的 ISP 商分配给你的地址替换它们。

引导文件(/etc/named.boot)设置示例

下面给出了一个示例用引导文件的内容:

- (1) directory /var/named
- (2) cache . named.root
- (3) primary 0.0.127.in-addr.arpa 0.0.127.in-addr.arpa
- (4) primary Turbolinux.gr.jp Turbolinux.gr.jp
- (5) primary 2.0.162.192.in-addr.arpa 2.0.162.192.in-addr.arpa

下面,给出了对上述示例文件中条目的解释:

- (1) 将 directory 设置为包含各配置文件的目录,在这里是/var/named。
- (2) 将 cache 设置为缓冲文件的名称。从<u>ftp://rs.internic.net/domain/named.root</u>处获取最新的文件。在这里,最新的文件被设置为 named.root。

第 1 个主服务器用于回送,第 2 个用于正向查找文件(区域文件),第 3 个用于逆向查找文件。

- (3) 设置 lookback 文件的名称,在这里是 0.0.127.in-addr.arpa
- (4) 设置正向查找文件(区域文件),在这里是 tubolinux.gr.jp。
- (5) 设置逆向查找文件,在这里是 2.0.162.192.inaddr.arpa。

注释:

总应将网络地址的逆向处理写入到逆向查找文件

解析器文件(/etc/resolv.conf)设置示例

下面给出了一个示例用解析器文件的内容:

- (1) domain Turbolinux.gr.jp
- (2) nameserver 192.168.0.2
- (3) nameserver 203.139.160.69

在上面的示例文件中, nameserver 被设置为名称服务器的 IP 地址。下面,给出了对上述示例文件中条目的解释:

- (1) domain 被设置为域名,在这里是 Turbolinux.gr.jp。
- (2) 将主名称服务器(nemeserver)的 IP 地址设置为 192.168.0.2。
- (3) 将从名称服务器(nemeserver)的 IP 地址设置为 203.139.160.69。通常情况下,该 IP 地址由 ISP 商指定。

最低程度,解析器文件必须包含主名称服务器和从名称服务器。

loopback 文件设置示例

在本节中,解释了回送(loopback)文件/var/named/0.0.127.in-addr.arpa

0.0.127.in-addr.arpa. IN SOA ns.Turbolinux.gr.jp.

root.ns.Turbolinux.gr.jp. (

(1) | 19990318; Serial

| 10800; Refresh after 3 hours

| 3600; Refresh after 1 hours

| 604800; Expire after 1 week

| 86400); Minimum TTL of 1 day

- (2) | 0.0.127.in-addr.arpa. IN NS ns.Turbolinux.gr.jp
- (3) | 0.0.127.in-addr.arpa. IN NS ns-tk011.ocn.ad.jp

1.0.0.127.in-addr.arpa. IN PTR localhost.

下面,给出了对上述示例文件条目的解释:

SOA 授权启动(Start of Authority)的缩写,用于设置区域管理信息。

IN Internet 的缩写。

NS 名称服务器的缩写,用于设置名称服务器的主机名称。

PTR 打印机的缩写,为 IP 地址设置主机名称。

- (1) 配置的序列号。任何初始值均是可接受的,但每次修改配置文件后,都必须增加 它。这里使用了日期,便于记忆和日后的检查。
- (2) 设置主名称服务器的主机名。在这里是 ns.Turbolinux.gr.jp。
- (3) 设置从名称服务器的主机名。通常情况下,它由你的 ISP 商指定,在这里是ns-tk011.ocn.ad.jp。

正向查找文件(或区域文件)设置示例

区域文件/var/named/Turbolinux.gr.jp 与下面所给出的相仿:

| Turbolinux.gr.jp. IN SOA ns.Turbolinux.gr.jp.

root.ns.Turbolinux.gr.jp. (

(1) | 19990318; Serial

| 10800; Refresh after 3 hours

| 3600; Retry after 1 hours

| 604800; Expire after 1 week

| 86400; Minimum TTL of 1 day

(2) | Turbolinux.gr.jp. IN NS ns.Turbolinux.gr.jp.

- (3) | Turbolinux.gr.jp. IN NS ns-tkOll.ocn.ad.jp.
- (4) | Turbolinux.gr.jp. IN MX 10 ns.Turbolinux.gr.jp.
- (5) | localhost IN A 127.0.0.1
- (6) | ns.Turbolinux.gr.jp. IN A 192.168.0.2
- (7) | unixi.Turbolinux.gr.jp. IN A 192.168.0.3
- (8) | wini.Turbolinux.gr.jp. IN A 192.168.0.4
- (9) | maci.Turbolinux.gr.jp. IN A 192.168.0.5
- (10) | mail.Turbolinux.gr.jp. IN CNAME ns.Turbolinux.gr.jp.
- (11) | www.Turbolinux.gr.jp. IN CNAME ns.Turbolinux.gr.jp.
- (12) | ftp.Turbolinux.gr.jp. IN CNAME ns.Turbolinux.gr.jp.

对上面示例文件中条目的解释如下:

MX 邮件交换器的缩写

A 地址,为主机名设置 IP 地址

CNAME 规范名称的缩写,为主机设置别名

- (1) 配置的序列号。任何初始值均是可接受的,但每次修改配置文件后,都必须增加它。这里使用了日期
- (2)...(3)... 设置主服务器和从服务器的名称
- (4) 设置邮件服务器的名称并显示优先级(优先级越高,数值越低)。在这里, 主名称服务器和邮件服务器是相同的,因此优先级为 10,邮件服务器的主 机名为 ns.Turbolinux.gr.jp
- (5) 设置本地主机(localhost)的 IP 地址。Localhost 表示其自身,在这种情况下,其 IP 地址通常是 127.0.0.1,如上所示
- (6) 设置 ns.Turbolinux.gr.jp 的 IP 地址
- (7)...(8)... 为每台主机设置 IP 地址,在这里,它们是 unixi.Turbolinux.gr.jp、
- (9) ... wini.Turbolinux.gr.jp、maci.Turbolinux.gr.jp, 将它们的 IP 地址分别设置为 192.168.0.3、192.168.0.4、和 192.168.0.5
- (10)...(11)... 设置别名(CNAME)。在这里,邮件服务器是 mail.Turbolinux.gr.jp,Web 服务器是 (12)... www.Turbolinux.gr.jp,FTP 服务器是ftp.Turbolinux.gr.jp。

逆向查找文件(或逆向文件)设置示例

逆向查找文件/var/named/2.0.168.192.in-addr.arpa 与下面所给出的相仿:

| 2.0.168.192.in-addr.arpa. IN SOA

ns.Turbolinux.gr.jp.
root.ns.Turbolinux.gr.jp. (

(1) | 19990318 ; Serial

| 10800 ; Refresh after 3 hours | 3600 ; Retry after 1 hours | 604800 ; Expire after I week | 86400 ; Minimum TTL of 1 day

- (2) | IN NS ns.Turbolinux.gr.jp.
- (3) | IN NS ns-tkOll.ocn.ad.jp.
- (4) | IN PTRTurbolinux.gr.jp.
- (5) | IN A 255.255.255.240
- (6) | 2 IN PTR ns.Turbolinux.gr.jp.
- (7) | 3 IN PTR unixi.Turbolinux.gr.jp.
- (8) | 4 IN PTR wini.Turbolinux.gr.jp.
- (9) | 5 IN PTR maci.Turbolinux.gr.jp.

(10)

对上面示例文件中条目的解释如下:

- (1) 对配置的序列号进行设置。任何初始值均是可接受的,但每次修改配置文件后,都必须增加它。 这里使用了日期
- (2) ... 设置主服务器和从服务器的名称
- (3) ...
- (4) 执行针对域名所作的设置

域中的恰当的IP地址替换它们。

(5) 设置子网掩码的地址,在这里是 255.255.250.240 (6) ... (7) ... (8) ... (9) ... 将 IP 地址的最后一个号码设置为相应的主机名

在上面所讨论的示例文件中,即引导、解析、回送、正向查找、以及逆向查找文件中,你不能使用这里所给出的 IP 地址或主机名。你必须用自己的 ISP 商所指定的、位于你所在

检查配置

要想检查 BIND 是否运行正常,可使用命令 ping 和 nslookup。在 iputils 软件包中包含了 ping 命令,也包含了 xinetd。在 bind-utils 软件包中以 RPM 格式提供了命令 nslookup。

首先,对自己执行 ping 命令,检查你自己的配置情况;然后,对你所在域中的其它主机执行 ping 命令;再接下来,对外部主机执行 ping 命令。下面,给出了对自身使用 ping 命令的示例,在本例中,自身的 IP 地址是 192.168.0.2(请用你自己的 IP 地址替换它)。按下组合键"Ctrl+C"可终止 ping 命令。此外,你还可以使用-cn 开关,仅显示 n 行数据。应使用正整数替换 n。

ping -c5 192.168.0.2

PING 192.168.0.2 (192.168.0.2): 56 data bytes

64 bytes from 192.168.0.2: icmp-seq=O ttl=128 time=0.5 ms

64 bytes from 192.168.0.2: icrrp-seq=1 ttl=128 time=0.5 ms

64 bytes from 192.168.0.2: icrrp-seq=2 ttl=128 time=0.5 ms

64 bytes from 192.168.0.2: icmp-seq=3 ttl=128 time=0.5 ms

64 bytes from 192.168.0.2: icmp-seq=3 ttl=128 time=0.5 ms

--- 192.168.0.2 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.5/0.5/0.5 MS

如果 ping 命令给出的结果与上面的类似,就表明你的本地网络工作正常。现在,可以试着对你所在网络内部和外部的主机执行 ping 命令。

可以按下述方式使用 nslookup 命令,检查 BIND 是否正在正常工作。

- 1. 首先,请确认在机器自己的 IP 地址和主机名之间的循环转换工作正常。
- 2. 同样,请确认在你所在域中,每台其它机器的主机名和 IP 地址之间的循环转换正常。
- 3. 最后,请确认外部主机(位于 Internet 上)的主机名和 IP 地址之间的转换正常。
- 4. 运行 nslookup(首次执行时,可能会延迟一段时间)。

nslookup

Default Server: ns.Turbolinux.gr.jp

Address: 192.168.0.2

Aliases: 2.0.168.192.in-addr.arpa

>

现在,请检查你是否能提取自己机器的名称和 IP 地址,是否能提取位于你所在网络内部和外部的其它主机的名称和 IP 地址。其结果应与下面所给出的类似:

你自己的机器

> ns.Turbolinux.gr.jp

Server: ns.Turbolinux.gr.jp

Address: 192.168.0.2

Name: ns.Turbolinux.gr.jp

Address: 192.168.0.2

> 192.168.0.2

Server: ns.Turbolinux.gr.jp

Address: 192.168.0.2

Name: ns.Turbolinux.gr.jp Address: 192.168.0.2

你所在域中的其它主机...

> unixi.Turbolinux.gr.jp Server: ns.Turbolinux.gr.jp Address: 192.168.0.2

Name: unixi.Turbolinux.gr.jp

Address: 192.168.0.3

> 192.168.0.3

Server: ns.Turbolinux.gr.jp

Address: 192.168.0.2

Name: ns.Turbolinux.gr.jp Address: 192.168.0.2

外部主机...

> blue.ocn.ne.jp

Server: ns.Turbolinux.gr.jp

Address: 192.168.0.2

Non-authoritative answer: Name: blue.ocn.ne.jp Address: 202.234.232.78

> 203.139.160.78

Server: ns.Turbolinux.gr.jp

Address: 192.168.0.2 Name: blue.ocn.ne.jp Address: 202.234.232.78

注释:

在上面给出的所有示例中,你必须用自己的主机名和相应的 IP 地址替换对应的内容。

BIND 9

缺省情况下, Turbolinux 将安装 BIND 9。使用文件 named.conf 可对 BIND 9 进行配置,

它的结构与 C 语言类似,是按照四种主要类别来组织的:

- named settings (named 设置)
- hint file settings (hint 文件设置)
- primary zone settings (主区域设置)
- secondary zone settings (从区域设置)

下面给出了用于文件 named.boot 和 named.conf 的脚本示例:

```
/etc/named.conf (BIND 版本 9)
```

```
options {
     directory "/var/named";
     * If there is a firewall between you and nameservers
          * you want to talk to, you might need to uncomment
          * the query-source directive below. Previous
          * versions of BIND always asked questions using
          * port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged port
          * by default.
     // query-source address * port 53;
};
zone "." {
     type hint;
     file "named.root";
};
zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
     type master
     file "0.0.127.in-addr.arpa";
};
zone "Turbolinux.gr.jp" {
     type master;
     file "Turbolinux.gr.jp";
};
zone "2.0.162.192.in-addr.arpa" {
     type master;
     file "2.0.162.192.in-addr-arpa";
};
```

下面给出了对某些/etc/named.conf 设置的解释:

```
options {...} 为区域文件目录的配置文件设置缺省值,等等。
```

zone {...} 在区域文件中定义区域

当在区域语句中指定了"type hint"时:它就会调用根名称服务器、或由 file 所指定的文件中的多个服务器。hint zone 与 BIND 4 中文件 named.boot 的缓冲相对应。

当指定了"type master"时: 意味着由 file 所指定的文件将成为区域文件,而且 BIND 将作为该区域的主服务器启动。这与 named.boot 的主服务器相对应。

尽管在示例中未给出,当制定了"type slave"时,将生成主区域的一个副本。该设置是针对从服务器的。

当指定了"type stub"时,仅生成 NS PR 的一个副本。同样,在示例中,也未给出该设置。

同样在BIND9中,可以针对各区域设置查询限制、区域传递等。

在下面,给出了针对专有区域、用于定义逆向查询文件的一个脚本示例。

```
zone "2.0.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "rev/.192.168.0.2";
    masters {
        192.168.0.2;
};

allow-query {
        192.168.0.2/24;
        xxx.xxx.xxx.xxx/yy
        127.0.0.1;
        };

allow-transfer {
        192.168.0.2/24
```

```
xxx.xxx.xxx/yy
};
}
```

允许的公共网络地址被记作 xxx.xxx.xxx/yy。这样设置后,来自与 xxx.xxx.xxx/yy 不同的地址的所有查询和传输请求均将被拒绝。

我们建议,你应指定 allow-query(允许查询)和 allow-transfer(允许传输),用它来限制名称服务器查询和区域传输请求,从而使得潜在的安全漏洞尽可能小。

邮件服务器

Turbolinux DataServer 7.1 采用了 Sendmail 作为其邮件传输代理(MTA,也称为报文传输代理),这是最流行的邮件服务器。关于这个使用最广泛的程序,相应的文档和参考资料十分丰富。不过,对 Sendmail 的配置有一定的难度,这或许是它最薄弱的地方。

Sendmail

邮件服务器 Sendmail 为多种 MTA 设置了标准。尽管设计 Sendmail 的目的是为了支持不同于 SMTP 的邮件传输过程,但在本节中,我们将重点放在了解释 SMTP 的配置方面。

由于 Turbolinux DataServer 7.1 采用了 procmail 来处理本地消息,故在这里不讨论 mail.local 实用功能。

仅仅是安装它,并不能让 Sendmail 正常工作。你必须通过定制 sendmail.cf,创建一个适合于自己网络的邮件服务器。关于 Sendmail 的最新信息,请访问它的 Web 站点 http://www.Sendmail.org。关于安装和配置方面的帮助信息,请参阅 Turbolinux 发行版本所带的文档。在 Turbolinux DataServer 7.1 中,该文档位于/usr/share/doc/packages/sendmail-doc下的子目录内。在那里,你还能找到该文档的 PostScript 版本,可以直接将其打印出来。总体说来,该文档被称为"Sendmail Installation and Operation Guide"(Sendmail 安装和操作手册),它是由 Sendmail 有限公司的 Eric Allman 编撰的。在站点http://www.sendmail.org/~ca/email/上还提供了该手册的在线版本,请参阅"Sendmail 文档"一节。

sendmail 命令

Sendmail 的运行时间选项是:

选项	使用	关联命令
-bd	作为端口监督程序运行(端口	smtpd
	25)	
-bp	显示未发送的邮件队列	mailq
-bi	启用别名数据库	newaliases
-bt	在测试模式下运行	
-bv	验证地址(不搜集或传递邮	
	件)	

测试操作

实际运行 Sendmail 前,必须测试它。关于测试模式下与 sendmail 有关的信息,请参阅在线 的 man page,以及"Sendmail 安装和操作手册"中的合适章节(请参见 "Sendmail"一节)。正如下面所阐述的那样,你还能够显示出在 cf 文件中定义的地址、查看它的实际操作、并发送邮件。

• cf 地址定义的内容如下(使用 ns.test.co.jp 作为例子):

sendmail -bt -d0 < /dev/null

Version 8.9.3

Compiled with: MAP_REGEX LOG MATCHGCOS MIME7T08

NAMED_BIND

NEINET NETUNIT NEWD NIS QUEUE SCANF SMTP USERDB XDEBUG

(short domain name) w = ns

(canonical domain name) \$j = ns.test.co.jp

(subdomain name) \$, = test.co.jp

(node name) \$k = ns.test.co.jp

• 通过检验模式来检查递送过程

通过该操作,当邮件发送不能正常工作时,你就能发现错误所在。在下面的示例中,userl指的是本地用户。

sendmail -v user1 </dev/null

```
user1 ... Connecting to pmlocal ... user1 ... Sent
```

上面的系统应答证实:已执行了一项本地递送。

接下来,你可以尝试将邮件从另一台机器(例如,root@host1.Turbolinux.gr.jp)发送到 user1@test.co.jp。假定 Sendmail 已经在 test.co.jp 的 MX 主机上运行。

```
# sendmail -v user1@test.co.jp < /dev/null
user1@test.co.jp...Connecting to ns.test.co.jp.via esmtp...
220 ns.test.co.jp ESMTP Sendmail 8.9.3/3.7Wp12; Tue,
    17 Aug 1999 20:56:16 +0900
>>> EHLO host1.Turbolinux.gr.jp
250-ns.test.co.jp Hello IDENT:root@[192.168.2.80], please to meet you
250-EXPN
250-Verb
250-8BITMIME
250-SIZE
250-DSN
250-ONEX
250-ETRN
250-XUSR
250-HELP
>>>MAIL From:<root@host1.Turbolinux.gr.jp>
250 <root@host1.Turbolinux.gr.jp>... Sender ok
>>> RCPT To:<user1@test.com.jp>...Recipient ok
>>> DATA
354 Enter mail, end with "." on a line by itself
>>> .
250 UAA00530 Message accepted for delivery
user1@test.co.jp... Sent (UAA00530 Message accepted for delivery)
>>> QUIT
221 ns.test.co.jp closing connection
```

通过这种方式,就能理解邮件发送的状态。这表明邮件发送能被恰当地执行。

启动 Sendmail 端口监督程序

Sendmail 的启动脚本是/etc/rc.d/init.d/sendmail。

主要的启动脚本选项为"start"(启动)、"stop"(停止)和"restart"(重新启动)。如果你更改了Sendmail的配置,就必须重新启动它,这样才能是所做的更改生效。要想启动Sendmail,可运行:

/etc/rc.d/init.d/sendmail start

你可以启动 Sendmail 端口监督程序,并设置每小时要发送的队列。要想直接设置它们,可执行:

sendmail -bd -q1h

要想停止 Sendmail, 可:

/etc/rc.d/init.d/sendmail stop

要想重新启动 Sendmail, 可:

/etc/rc.d/init.d/sendmail restart

如果想检查 Sendmail 的当前状态,可运行:

ps aux | grep sendmail

root 351 0.0 3.7 1916 1164 ? S 08:13 0:00 sendmail : accepti

如果你未见到上面的响应,就表示 Sendmail 或是未运行,或是未安装 Sendmail。在这种情况下,你将不得不重新启动 Sendmail(就像上面所介绍的那样),或者重新安装 Sendmail。

POP/IMAP

要想与客户端交换邮件,必须能够使用诸如 POP 或 IMAP 等服务。下面给出了对 POP 和 IMAP 的一般性介绍。

启动 POP 服务器

POP 服务器是通过超级服务器端口监督程序来运行的。由于其定义已在 xinetd 配置文件目录中给出,你可以简单地将/etc/xinetd.d/pop-3 中 "disable"的取值更改为 "NO"。然后,运行下面给出的两个命令中的一个,重新启动 xinetd:

- # killall -HUP xinetd
- # /etc/rc.d/init.d/xinetd restart

这将运行 POP 服务器。但是,由于有正在维护的访问控制,客户端必须具有恰当的权限才能访问 POP 服务器。

在文件/etc/hosts.allow 中添加了下行内容。在本例中,或是本地地址、或是许可的地址 将成为 IP 地址,如 192.168.2.0 等。

pop-3:192.168.2

如果允许该主机使用所有的服务,会添加下行内容:

ALL: 192.168.2.

关于更多的信息,请参见第 2-5 页上的"xinetd"一节或第 2-10 页上的"访问控制"。

启动 IMAP 服务器

由于 IMAP 服务器也是通过超级服务器端口监督程序来运行的,你只需要将文件 /etc/xinetd.d/imap 中的 "disable" 值更改为 "NO"即可。

然后重新启动 xinetd。如果需要文件 hosts.allow 中的某项设置,那么也应将其反映出来。

邮件管理

邮件管理包含下述任务:

- 建立邮件缓冲区,为单独用户保存未阅读的邮件。
- 设置邮件转发功能。
- 管理邮件队列。

邮件缓冲区

当邮件服务器收到邮件并将邮件发送给本地用户时,邮件将保存在每个用户的文件/var/spool/mail中。在该文件中,包含用户尚未阅读的消息。每次分发新邮件时,都会将新邮件附在该文件上。

在下面的示例中,给出了针对用户 foo 和 student1 的邮件缓冲区:

ls -l /var/spool/mail

-rw-rw---- 1 foo root 329 Aug 18 17:08 foo

-rw-rw---- 1 student1 root 5156 Aug 01 08:00 student1

-rw----- 1 rppt rppt 6812 Aug 18 18:23 root

当用户提走他的邮件时,邮件缓冲区将被清空。如果在用户读取邮件的过程中出现中断,那么该邮件将以 mbox 格式保存在用户主目录下的文件中。

邮件别名提供了这样一种功能,可以将一个接收地址替换为一个或多个易于理解的接收地址。一般而言,别名功能可被用于,为邮件服务器上的本地用户账户指定替代的名称,或将定址为一个目标的邮件分发给多位人员。

用于别名功能的标准文件是/etc/mail/aliases。该文件的格式是 "local account: alias" (本地账户:别名)。因此,要想为本地账户"user1"指定别名"foo",可以:

user1: foo

这样, user1 也能接收针对 foo 的邮件。

此外,使用下面的设置,也能将一般情况下针对超级用户(root)的错误信息发送给 foo 和 student1。

root: foo,student1

更改了任何别名设置后,要想确保在别名数据库中反映出这些变动,应使用下述命令执 行更新操作:

newaliases

邮件转发(~.forward)

使用该项功能,可将目标为你自己的邮件转发给不同的地址。

文件.forward 被放在单独用户的主目录下。例如,如果将目标地址为 foo@test.co.jp 的所有邮件转发给 student1@usa.edu,可以用所需的目标地址创建文件/home/foo/.foward:

student1@usa.edu

现在,目标地址为 foo@test.co.jp 的邮件不会被发送到 foo 的邮箱中,而是会被发送到 student1@usa.edu。

管理邮件队列

出于某种原因,不能正确发送邮件时,会将该邮件临时保存在目录/var/spool/mqueue下,以后再发送。

要想查看邮件队列中的内容,可运行:

mailq

每隔一定的时间间隔,就会再次发送位于该队列中的邮件。如果采用了启动脚本来运行它,大约每隔一个小时会再次发送(带选项-qlh)。如果打算强制执行重新发送,可运行: # sendmail -q -v

位于"queue"(队列)目录下的邮件会被分成数个部分,并被保存在多个单独的文件中。文件类别是:

 文件标识符
 解释

 Df
 消息主体

 Qf
 队列控制文件(和题头)

 Xf
 副本文件

 Tf
 用于 qf 重写的临时文件

按下述方式运行命令 ls,可查看邮件队列:

ls /var/spool/mqueue dfPAA01994 qfPAA01994

上述响应表明,对于队列 ID PAA01994 来说,存在一个邮件队列控制文件(qf)和一个消息主体文件(df)。

如果出于某种原因,删除了队列中的邮件,应立刻删除该目录下的这些文件。执行该类操作时,不要将邮件的 ID 弄混。

cd /var/spool/mqueue # rm *PAA01994

通过伪造队列内容等方式,可以很容易地开启安全漏洞,正因为如此,只有超级用户(root)才有权读取和更改 mqueue 目录。你可以按下述方式设置该许可:

chmod 700 /var/spool/mqueue

Web 服务器 (HTTP 服务器)

Web 服务器也称为 WWW 服务器或 HTTP 服务器,它能支持 WWW 上的超文本协议。它采用了 HTTP 协议来下载和显示客户端(例如,浏览器)所请求的文档、任何相关的 HTML文件、图形和脚本。

HTTP 是一种用于交换由 HTML 所写的 Web 文件的协议。简而言之,它是一种 Web 服务器,能够为使用 HTTP 协议的 Web 页面提供服务,它是公共 Web 站点服务器端的一种独立的程序。通过下面所列的 Web 站点,可以了解到有关 WWW、HTTP 和 HTML 方面的信息:

- WWW (环球网) http://www.w3.org/WWW/
- HTTP (超文本传输协议) http://www.w3.org/Protocols/
- HTML (超文本链接标示语言) http://www.w3.org/MarkUp/

世界上的第 1 个 Web 服务器是在 1991 年 6 月,以 CERN(欧洲粒子物理研究所)的 httpd 和 NCSA(美国国家超级计算应用中心)的 HTTPd 形式发布的。现在,对这两种版本的开发均已停止(CERN 的 httpd 于 1996 年四月停止开发)。自那以来,不断开发出了各种基于 Java 的 Web 服务器,如 Jigsaw,以及世界上最流行的 Web 服务器 Apache(阿帕奇)。下面给出了数个与这些服务器有关的 Web 站点:

- CERN(欧洲粒子物理研究所), http://www.cern.ch/
- CERN httpd, http://www.w3.org/Daemon/
- NCSA((美国国家超级计算应用中心)),http://www.ncsa.edu/
- NCSA HTTPd, http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/
- W3C(WWW 联盟), http://www.w3.org/
- Jigsaw, http://www.w3.org/Jigsaw/
- Apache, http://www.apache.org/

Apache(阿帕奇)概述

Apache 是世界上使用最广泛的 Web 服务器。根据 1999 年 2 月的数据,世界上一半以上的 Web 服务器运行的都是 Apache。它已成为事实上的标准。它由 Apache 项目组负责开发。Apache 是一种免费、稳定、快速和易于管理的 Web 服务器。它具有丰富、良好的特性,而且它的源代码是向公众公开的。

从开发者"Apache 项目组"的 Web 站点上,可以获得有关 Apache 方面的信息。Ezine ApacheWeek 也提供了有关 Apache 的信息。

- The Netcraft Web Server Survey, http://www.netcraft.com/survey/
- Apache Project, http://www.apache.org/
- About Apache Project, http://www.apache.org/ABOUT_APACHE.html
- ApacheWeek, http://www.apacheweek.com/

在 Internet 上,通过 Apache 项目的 Web 站点和多种镜像站点,可以了解最新的新闻和信息,以及下载最新的版本。

- Apache Project 下载站点: http://www.apache.org/dist/
- Apache Project 镜像站点: http://www.apache.org/dyn/closer.cgi

启动和停止 httpd

Apache 的核心由端口监督程序 httpd 构成,可用脚本/etc/rc.d/init.d/httpd 来运行

使用命令行选项,可启动、停止、重新启动 httpd、或检查 httpd 的状态。

无论何时,当你更改了 httpd 的设置时,都必须重新启动 httpd, 以使所作的更改生效。

启动 httpd:

/etc/rc.d/init.d/httpd start

停止 httpd:

/etc/rc.d/init.d/httpd stop

重新启动 httpd:

/etc/rc.d/init.d/httpd restart

检查 httpd 的当前状态:

/etc/rc.d/init.d/httpd status

如果 httpd 正在运行,使用 ps 命令可显示与下面类似的应答信息:

ps aux|grep httpd

nobody 351 0.0 3.7 1916 1164 ? S 08:13 0:00 httpd

如果你未能见到上述应答信息,就表明未运行 httpd 或未安装 httpd。你可能不得不启动、重新启动、或安装 Apache。

通常情况下,使用其缺省设置安装完后,Apache 会直接启动。通过运行在另一台主机上的浏览器,将 IP 地址作为 URL(统一资源定位符)输入,尝试访问 Apache。会见到 Apache 开头的样本 Web 页面。

httpd 配置

httpd 需要四个配置文件。它们各自的通常位置、文件名称和主要目的如下:

文件 目的

/etc/httpd/conf/httpd.conf 针对运行 httpd 端口监督程序的总配置文件 /etc/httpd/conf/srm.conf 针对所要服务的 HTML 文档的细节设置

/etc/httpd/conf/access.conf 访问控制设置

etc/httpd/conf/mime.types MIME(多用途网际邮件扩充协议)文件类型列表

Apache 的一项重要特点在于它具有良好的特性。在上面介绍的合适的配置文件中进行设置,就能利用这些特性。下面,介绍了几项基本内容。事实上,为了保持配置的统一,配置文件 srm.conf 和 access.conf 中的内容都移到了 httpd.conf 中。

httpd.conf

在文件/etc/httpd/conf/httpd.conf 中,能够发现多种以整体方式作用于 httpd 操作上的设置。在这里,你也可以为 Apache 定义扩展模块。

要想检查 httpd.conf 的内容,可运行:

less /etc/httpd/conf/httpd.conf

你应能见到与下面所给出的内容类似的系统响应(部分):

LoadModule mmap_static_module

/usr/libexec/mod mmap static.so

LoadModule vhost aliases module

/usr/liberec/mod_vhost_alias.so

LoadModule env_module /usr/libexec/mod_env.so

LoadModule config_log_module

/usr/libexec/mod_log_config.so

LoadModule agent_log_module

/usr/libexec/mod log agent.so

AddModule mod_mmap_static.c

AddModule mod vhost alias.c

AddModule mod_env.c

AddModule mod_log_config.c

AddModule mod_log_agent.c

ServerType standalone

Port 80

HostnameLookups off

User nobody

Group nobody

ServerAdmin root@localhost

ServerRoot "/home/httpd/html"

ErrorLog /var/log/httpd/errpr_log

对这些基本设置(指令)的解释如下:

[Load Module] [Add Module]

Apache 的一项优异特性在于它是从多个模块构造的。该指令告诉 Apache 对扩展模块进行加载。

[ServerType]

该指令告诉 Apache(httpd),或是以独立模式启动(缺省情况),或是作为超级服务器 xinetd 的一部分进行启动。如果没有相反方面的特殊理由,建议使用缺省方式,即独立模式。

[Port]

Apache(httpd)会设置用于接收客户端请求的端口号(缺省设置为 80)。除非你打算为某一特殊用户运行 Apache,或允许超级用户(root)以外的他人运行 httpd, 否则, 你均应使用缺省设置,即端口 80, 众多知名的服务均使用该端口。

[HostnameLookups]

该指令可以对客户端访问请求的存取日志进行设置,使其使用 IP 地址或主机名。一开始时,这被设置为"OFF",这表示将记录 IP 地址。建议使用其初始设置。

[User] [Group]

在这里设置了 httpd 进程的用户和组所有者。在开始情况下,这两者均被设置为了"nobody"。之所以采用"nobody"设置,是因为可能存在大量的、难以判断的访问数量,而且从安全角度看,对访问权限几乎没有限制。你必须格外小心,正确地配置用户和组许可设置。

[ServerAdmin]

用来为 Apache (httpd) 系统管理员设置邮件地址。初始值为 root@localhost。无论何时,当出现任何故障时,会向该地址发送邮件。缺省设置的系统管理员地址已很好,但是,当有一个以上的人员负责管理 Web 站点时,在这为所有的 Web 系统管理员指定一个邮递列表,通常情况下会更为方便。

[ServerRoot]

这是配置文件所在的目录。在缺省情况下是/etc/httpd。建议不要改变这个位置。

[ErrorLog]

这是保存错误消息的文件。缺省情况下,该文件是 logs/error_log。对该文件的指定是相对于在[ServerRoot]指令中指定的目录而言的。如果你打算使用虚拟主机,可为每一个虚拟主机指定单独的错误日志文件。

[LogFormat] [CustomLog]

在 LogFormat 中指定了存取日志格式,保存访问日志的文件由 CustomLog 指定。如果你打算使用虚拟主机,可为每一个虚拟主机指定单独的日志文件。

srm.conf

要想查看/etc/httpd/conf/srm.conf的内容,可运行:

less /etc/httpd/conf/srm.conf

你将看到与下面类似的内容(只给出了部分):

DocumentRoot /home/httpd/html

UserDir public_html

DirectoryIndex index.html index.shtml index.cgi

FancyIndexing on

ReadName README

HeaderName HEADER

IndexIgnore .??* *~ *# HEADER* README* RCS

AccessFileName .htaccess

TypesConfig /etc/http/cong/mime.types

Alias /icons/ /home/httpd/icons/

ScriptAlias /cgi-bin/ /home/httpd/cgi-bin/

对这些基本设置(指令)的解释如下:

[DocumentRoot]

指定了用于组织 HTML 文件的最顶层目录。

[UserDir]

可被公开的用户目录。

[DirectoryIndex]

指定了将显示的文件名,缺省情况下,用于未指定名称的文件。

[Alias]

除了在 DocumentRoot 中指定的外,给出了某一目录的替代名称。

[ScriptAlias]

指定了保存可执行文件(如 CGI 脚本)的目录的替代名称。

access.conf

要想查看 access.conf 文件的内容,可运行:

less /etc/httpd/conf/access.conf

你将看到与下面类似的内容(只给出了部分):

<Directory />

Options None

AllowOverride None

</Directory>

<Directory /home/httpd/html>

Options Indexes Includes FollowSymLinks

AllowOverride None

order allow, deny

allow from all

</Directory>

<Directory /home/httpd/cgi-bin>

AllowOverride None

Options ExecCGI

</Directory>

文件 access.conf 的格式类似于 HTML。从<Directory directoryname>到</directory>,指定目录中的设置将被执行。

在缺省情况下,它们被设置为:根目录(/),HTML 目录(/home/httpd/html),以及cgi-bin 目录(/home/httpd/cgi-bin)。但你也可以添加其它的内容。

[Options]

主要选项有:

None 所有选项均无效 All 所有选项均有效

Indexes 未设置 srm.conf 的 DirectoryIndex(目录索引)时,将

以列表方式显示目录。

ExecCGI 执行 CGI 脚本的许可

Includes 执行 SSI (服务器端包含) 的许可

IncludesNOEXEC 给定了执行 SSI (服务器端包含)的许可,但不允许通

过命令#exec 和#include 来执行 CGI

FollowSymLinks 允许使用符号链接

SymLinksIfOwnerMatch 只有当目标文件和符号链接的所有者相同时,才允许

使用符号链接

[AllowOverride]

当存取控制文件.htaccess 可用时,可使用它。它能使用的选项如下:

None 禁止所有的.htaccess 选项 All 开启所有的.htaccess 设置

AuthConfig 仅允许与认可有关的.htaccess 设置

FileInfo 仅允许与文件格式有关的.htaccess 设置

Indexes 仅允许针对列表的.htaccess 设置

Limit 仅允许针对访问控制的.htaccess 设置 Options 仅允许针对目标目录的.htaccess 定义

[order]

为访问许可和拒绝设置决断的先后顺序。可用选项如下:

Allow,deny 按允许、拒绝顺序 Deny,allow 按拒绝、允许顺序

Mutual-failure 仅当同时满足和允许和拒绝条件时,才授予许可权限

[allow from] [deny from]

设置访问许可和拒绝条件。可用选项如下:

All 允许所有的访问,或拒绝所有的访问请求

Domain name 允许来自指定域的访问,或拒绝来自指定域的访问

IP address 允许或拒绝来自指定 IP 地址的访问

采用 SSL 的安全站点组织

Turbolinux DataServer 7.1 中的 Apache 包括扩展模块,mod_ssl, 用它来提供安全套接字协议层(SSL)功能。

如果你打算使用 SSL 来设置安全站点,应去掉可用的 Apache 配置文件的注释(请参见下面的"Including mod_ssl"),并重新启动 Apache。此外,为了运行安全服务器,还需要一个已在证书权威部门(CA,如 VeriSign)注册的密钥。请按照这些公认的权威部分给出的步骤,创建并注册密钥。

Including mod_ssl

要想包含 mod_ssl, 请将文件/etc/httpd/conf/httpd.bootopt 中下述行前的注释删掉。

HTTPDOPT=-DSSL/mod_ssl is not included (initial setting)
HTTPDOPT=-DSSL/mod_ssl is included

删除掉注释标记后,重新启动 Apache。

要想检查是否已包括了 mod_ssl, 可使用 Web 浏览器访问:

https://xxx.xxx.xxx.xxx

其中,xxx.xxx.xxx 是你自己服务器的 IP 地址。

CA(证书授权机构)

CA 是证书授权机构的缩写,这类机构负责签发数字 ID,负责签发可在电子邮件、Web 页面等处作为数字签名使用的数字证书。添加在 Internet 或电子邮件消息上的数字签名可以帮助证实:该消息是由声称的作者编写的,而且未被改变。通常情况下,这类证实是通过使用由作者所拥有的公共密钥来执行的。一个数字 ID 就是一个证据,表示该公共密钥是准确的,而且拥有该公共密钥的人员确实存在。

在美国,这些证书服务是由 VeriSign 提供的。它的 Web 站点是http://www.verisign.com。

SSL 协议

SSL (加密套接字协议层)协议是有 Netscape Communications 开发的。SSL 协议运行在 TCP/IP (传输控制协议/Internet 协议)协议的顶层,除了与 HTTP 一起使用外,还能用在其他方面。其目的就是为了拓展实施了数种协议(如 TELNET、FTP、网络新闻传输协议 NNTP、以及轻型目录访问 LDAP)的应用的使用范围。要想实际使用它,你必须有一个配备了 SSL 的应用程序。

公共站点设置示例

Apache 通过目录方式来设置访问控制。可以通过文件 access.conf 来进行配置,或用放置在你希望控制的目录之下的一个.htaccess 文件来进行配置。

例如,如果你只允许来自公司(Turbolinux.gr.jp)内部的主机访问/home/httpd/html/secret 目录下的文件,那么你的 access.conf 应与下面给出的类似:

<directory /home/httpd/html/secret>
order deny,allow
deny from all
allow from .Turbolinux.gr.jp
</directory>

如果你打算使用.htaccess 文件,它应与下面的内容类似:

order deny,allow deny from all allow from Turbolinux.gr.jp

FTP 服务器

FTP 服务器采用了同名协议(FTP)来为客户端请求提供服务,可为位于局域网 LAN、企业内部网络 Intranet、或 Internet 上的多台主机提供文件传输服务(下载或上传)。

要想使用ftp,每个客户端在远程FTP服务器上都必须拥有一个账户。在一个公共Internet FTP站点上,为了满足大量没有"名称"用户的需求,采用了"anonymous"(匿名)或简单的"ftp"作为通用的账户名,允许任何用户登录到FTP服务器。

ProFTPD

在 Turbolinux DataServer 7.1 中,FTP 服务是由 ProFTPD 提供的。ProFTPD(专业 FTP 端口监督程序)最初是由"Floody"开发的,目前对它的开发由"MacGyver"(也称为 Habeeb J. Dihu)牵头,很多志愿的自由软件开发人员也投入了其中。ProFTPD 的主 Web 站点是 http://www.proftpd.net。邮件列表位于 http://www.proftpd.org/proftpd-l-archive/。在发行版本中,该程序的名称是 proftpd,全部是小写字母。

Running ProFTPD

能够按下述两种模式中的任何一种运行 ProFTPD:

- 独立模式
- 超级服务器模式

用超级服务器 xinetd 来运行 proftpd 时,没有可供 xinetd 使用的缺省的配置文件。开始时,必须以超级用户(root)身份运行 ProFTPD。ProFTPD 使用了标准的 syslog 机制来记录错误。请参见/var/log/messages。

要想在独立模式下启动 ProFTPD,应以超级用户(root)身份,在命令行下简单地键入下述命令即可:

proftpd &

如果想检查 proftpd 是否正在运行,可:

ps ax | grep proftpd 4296 ? S 0:00 proftpd (accepting connections)

如果在进程列表中未出现 proftpd 进程,或是因为未运行它;或是因为 proftpd 是从 xinetd 执行的,但在目前没有活动的会话进程。

如果 proftpd 正在运行,可以尝试着用下述命令来使用 ftp:

ftp localhost

jon@plumtree:~\$ ftp localhost

Connected to localhost.

如果出现了上述消息,就表示ftp工作正常。

基本配置

ProFTPD 的配置文件是/etc/proftpd/proftpd.conf。

在这里,我们对 ProFTPD 进行了这样的设置,使其作为带有单个匿名登录帐户的单服务器运行。ProFTPD 服务器是以组 "nobody" 的 "nobody" 用户身份运行的。登录到公共服务器的匿名 ftp 客户端将被视为用户 "ftp"或 "anonymous"(匿名), "anonymous"被设置为用户 "ftp"的别名。在你的/etc/group 文件中,在包括系统上所有组的列表中应包含名为 "nobody"的组。在你的/etc/passwd 文件中,应包含名为 "ftp"的用户。注意,在缺省情况下,安装 Turbolinux DataServer 7.1 时,会添加组 "nobody" 和用户 "ftp"。

请使用 cd 命令切换到目录/usr/share/doc/packages/proftpd/sample-configurations/,并查看文件 basic.conf,这是关于 ProFTPD 初始配置的典型示例。如果你打算设置两个匿名目录和一个访客账户,可使用该目录下的示例文件 anonymous.conf。访客账户与匿名账户相同,但需要有效的密码。

在 Turbolinux DataServer 7.1 中,在缺省情况下,文件 basic.conf 被简单地复制为文件 /etc/proftpd/proftpd.conf,以作为 ProFTPD 的初始配置。

ProFTPD 支持多种认证方法。缺省时采用了 PAM。关于 PAM 的详细信息,请参见文件/usr/share/doc/packages/proftpd/README.PAM。

ProFTPD 还具有很多其他特性,如在非标准端口上运行的能力、控制上传/下载率、在 xinetd 下使用、添加另一个匿名登录或访客账户等等,要想了解这些信息,请查看 proftpd 的 的 man page、或访问上面所提到的 Web 站点。

除了配置文件/etc/proftpd/proftpd.conf 外,与 proftpd 有关的其他文件还有:

/usr/sbin/proftpd

/usr/bin/ftpwho

/usr/bin/ftpcount

/usr/sbin/ftpshut

/var/log/xferlog

/var/run/proftpd-[pid]

/var/run/proftpd.pid

/var/run/proftpd-inetd

还能使用 Turbolinux 的工具 chkconfig 或 ntsysv,来启动和停止 proftpd。

第4章 Intranet 服务器

存在数种服务器,对于 Intranet 上的主机之间的信息和资源共享来说,它们是很基本的。 在本章中,我们介绍了一些与下述服务器有关的信息:

• Samba:

提供了将 MS Windows 系统和 UNIX 系统(如 Turbolinux)集成起来的功能,这样,在运行 Windows 的系统和运行 UNIX 的系统之间就能共享诸如文件、打印服务器等资源。

• Netatalk:

在 Linux 内核程序中实施了 AppleTalk 协议,能在 Macintosh 和 UNIX 系统之间提供资源共享。

• Portmapper:

也称为 portmap, 提供了执行 RPC 调用所需的支持, 能与 NFS 和 NIS 服务器进行通信。

• NFS:

网络文件系统,允许在 UNIX 和 Windows 系统之间进行文件共享。

• NIS:

在 Intranet 上,使得针对各种资源的名称和位置的中央数据库更容易实施。NIS 还简化了各种程序对 Intranet 资源的访问。

Samba

Samba 是一种免费、开放的软件包资源,它实施了用于 UNIX 的服务器信息块(SMB)协议,使用它可将 Windows 操作系统与 UNIX 系统集成在一起。有了 Samba,在 UNIX 系统(如 Linux)和微软的 Windows 系统之间共享资源成为了可能,因此,可以为这两类操作系统提供价廉物美的的文件服务器、打印服务器等。SMB 也被称为公共 Internet 文件系统,LAN(局域网)管理器或 NETBIOS 协议。

此外,通过在 Windows 系统上运行 Samba 客户端程序,就能从 Windows 系统访问 UNIX 资源。(在此,我们不讨论 Samba 客户端程序。要想了解这方面的详细情况,请参阅 smbclient 的 的 man page。关于全部 Samba 套件的介绍,请参见 samba 的 man page)

Samba 是由澳大利亚的程序员 Andrew Tridgell 开发出来的,于 1992 年问世。目前对它的开发由 Samba 团队负责管理。

Turbolinux DataServer 7.1 使用的版本是 Samba-2.2.1。从 Samba 团队的公共 Web 站点,可以了解 Samba 的更多信息以及最新的版本,地址是: http://www.samba.org/。

Samba 套件

Samba 由下述部件组成:

- smbd 服务器端口监督程序,能向 Windows 客户端提供文件共享和打印服务。
- nmbd 提供了 NetBIOS 命名服务和浏览支持。
- smbclient 允许 UNIX 机器将打印件发送到位于 Windows 机器上的打印机处。
- testparm 用于测试 smb.conf 配置的生存能力。
- testprns 测试文件 printcap 中定义的打印机。
- smbstatus 列出与 SMB 服务器的当前连接。它还能显示当前正在运行的 Samba 版本。
- nmblookup 允许从 UNIX 端执行 NetBIOS 名称查询。
- make-smbcodepage 为 smbd 服务器创建 SMB 代码页定义文件。
- smbpasswd 在 Samba 和 Windows 上改变加密的 SMB 密码。

此外,还有一个基于 HTTP 的配置界面,称为 SWAT(Samba Web 管理工具),该工具允许用户通过浏览器来配置 smb.conf,可以按本地方式,也可以通过 Internet。详情请参见 swat 的 man page。

Samba 启动模式

Samba 可以运行在独立模式下,此时 Samba 端口监督程序会始终处于调用状态;也可以运行在超级服务器模式下(xinetd)。此外,当从超级服务器 xinetd 启动 Samba 时,通过使用 TCP_Wrapper,能达到更好的安全性。需要指出,Samba 能在下述三种模式下运行:

- 独立模式
- 超级服务器模式
- 带 TCP_Wrapper 的超级服务器模式

独立模式

缺省情况下, Turbolinux DataServer 7.1 会在独立模式下启动 Samba。在本手册中, 只介绍独立模式。

启动和停止 Samba

Samba 的启动脚本位于/etc/rc.d/init.d/smb。

该启动脚本可使用下述选项: "start"(启动)、"stop"(停止)、"restart"(重新启动)和 "status"(状态)。

无论何时, 更改了 Samba 配置后, 必须重新启动 Samba, 才能使所作的更改生效。

启动 Samba:

/etc/rc.d/init.d/smb start

停止 Samba:

/etc/rc.d/init.d/smb stop

重新启动 Samba:

/etc/rc.d/init.d/smb restart

检查 Samba 的状态:

/etc/rc.d/init.d/smb status

你还可以使用 ps 命令来检查 Samba 是否正在运行:

ps aux | grep smb

如果你未见到上面所示的响应, Samba 可能未运行, 也可能是未安装它。在这种情况下, 如果已经安装了 Samba, 应重新启动它, 或安装 Samba, 然后启动之。

Samba 配置

首先,我们将解释服务器端的设置。我们将解释直接修改配置文件的方法。使用名为 SWAT(Samba Web 管理工具)的配置工具也能修改文件 smb.conf,可通过浏览器来使用该工具。关于这点,将在稍后解释。

Samba 是从文件/etc/samba/smb.conf 得到其设置信息的。这是一个文本文件,由几个单元组成,每个单元的开头是一个被方括号"[]"括住的名称。该名称将成为文件共享的符号。除[printers]单元外,每个单元都必须与一个目录对应。例如:

[public]

path=/home/samba/public

这意味着,[public]单元中的设置适用于目录/home/samba/public。单元名称[global]、[homes]、以及[printers]保留给系统使用。

[global] 适用于 Samba 整体的设置

[homes] 适用于共享主目录的设置

[printers] 适用于共享打印机的设置

文件/etc/samba/smb.conf 保留配置会简单地运行 smbd 以及大多数可用的 Samba 特性。但是,出于安全考虑,你应对 smb.conf 进行编辑,反映出使用它的环境。

典型情况下,文件/etc/samba/smb.conf包含如下内容:

[global]

coding system = euc

client code page = 932

workgroup = WORKGROUP

server string = Samba %v

encrypt passwords = Yes

map to guest = Bad User

dns proxy = No

```
[homes]
    comment = %U's home directory
    read only = No
    browseable = No
[printers]
    comment = All Printers
    path = /var/spool/samba
    print ok = Yes
    browseable = No
[private]
    comments = Private space; one can write one's own files.
    path = /home/samba/private
    read only = No
[public]
    comment = Public space; anyone can write any files
    path = /home/samba/public
    guest ok = Yes
    read only = No
    force group = public
    force create mode = 0664
    force directory mode = 0775
[tmp]
```

guest account = smbguest

下面,将分别解释上面所列的每一个代码单元。

comment = Read only file space

[global](全程)单元

path = /tmpguest ok = Yes

全程单元 [global] 位于文件 smb.conf 的前面,列出了适用于整个 Samba 的设置。下面,将分别介绍每种设置:

coding system (编码系统)

应使该设置保持其初始的缺省值。

client code page (客户端代码页)

应使该设置保持其初始的缺省值。

workgroup (工作组)

确定了 Window 网络的 NT 域名,或 Samba 服务器所属的工作组。初始值为"WORKGROUP"。

server string (服务器字符串)

通过已联网计算机上的 Window 客户端进行浏览时,该字符串会出现在"comment"(注释)一栏中。对 Turbolinux DataServer 7.1, 缺省值是 Samba Server.

encrypt passwords (加密密码)

当客户端访问 Samba 服务器时,用于控制是否要检查加密密码。可以将该参数设置为 "Yes"或"No"。初始值是"Yes"。

缺省情况下, Windows NT 4.0 SP3 和更高的版本、以及 Windows 98 要求使用加密密码。因此,必须将参数设置为"Yes"。稍后,我们将给出有关配置加密密码的更多信息。

map to guest (映象到访客)

该参数会告诉 smbd, 当遇到来自某一用户的请求,而且该用户与已注册的 UNIX 用户账户不完全匹配时,应采取什么行动。可以取下面所列的三个值之一。初始取值是"Bad User"(不良用户)。

Never (从不) 拒绝使用无效密码的登录请求

Bad User (不良用户) 如果用户名无效但密码有效,将被视为访客登录,并被映射

到"guest account"(访客账户),关于这点,将在稍后解释。

Bad Password (不良密码) 如果用户名有效但密码无效,将被视为访客登录,并被映射

到"guest account"(访客账户),关于这点,将在稍后解释。

你应将该参数设置为"Never"或"Bad User"。使用"Bad Password"时要当心,这是因为,错误地输入了自己密码的用户将以"guest"身份登录。不会给出错误信息,因此,用户很可能会纳闷为什么不能访问他(或她)自己的文件和目录。

dns proxy (DNS 代理)

当无法找到 NetBIOS 名称时,该设置会指出是否要将该名称作为给定的 DNS 名称对待。该参数必须是"Yes"或"No"。缺省值是"No"。

guest account (访客账户)

在该单元中,如果将参数设置为 guest ok=Yes,那么它就是用来访问服务的用户名。 缺省值是 pcguest。

主目录单元[homes]

本单元用于保存适用于用户主目录的设置。

comment (注释)

对这里所给出的目录的一些解释。通过已联网计算机上的 Window 客户端浏览该目录时,该字符串会出现在"comment"(注释)一栏中。缺省值是"%U的主目录",其中,变量%U将被 Samba 服务器上的登录名取代。例如,如果用户的名称是"pat",那么将显示"pat 的主目录"

Writable (只读)

用于决定用户主目录是否允许写入。该参数必须是"Yes"或"No",缺省值为"No"。

browseable (可浏览)

通过已联网计算机上的 Window 客户端浏览该目录时,该字符串会出现在"comment" (注释)一栏中。该参数必须是"Yes"或"No",缺省值为"No"。

打印机单元[printers]

本单元用于保存适用于共享打印机的设置。

comment (注释)

对这里所给出的打印机的一些解释。通过已联网计算机上的 Window 客户端浏览该目录时,该字符串会出现在"comment"(注释)一栏中。缺省值是"All Printer"(所有的打印机)。

path (路径)

指定了打印缓冲目录的完整路径,缺省值是"/var/spool/samba"。

writable (打印 OK)

用于决定是否允许用户对打印缓冲文件进行写入操作。该参数必须是"Yes"或"No", 缺省值为"Yes"。

browseable (可浏览)

通过已联网计算机上的 Window 客户端浏览该目录时,用于决定是否显示打印机。该参数必须是"Yes"或"No",缺省值为"No"。

私有单元[private]

在本单元中给出了一个示例,指出了当你打算共享私人目录时,可使用些什么。该单元 不是必需的,但在很多场合,可能需要它。

该单元的名称就是共享目录的名称。在这里,将共享目录设置为"public"。

comment (注释)

包含对目录的一些解释。通过已联网计算机上的 Window 客户端浏览该目录时,该字符串会出现在"comment"(注释)一栏中。缺省值是"Private space; one can write one's own files"(私人空间,某人能更改其自己的文件)。

path (路径)

指定了共享目录的完整路径,缺省值是"/home/samba/private"。

writable (可写)

用于决定用户主目录是否允许写入。该参数必须是"Yes"或"No",缺省值为"No"。

公共单元[public]

在本单元中给出了一个示例,指出了当你打算共享公共目录时,可使用些什么。该单元 不是必需的,但在很多场合,可能需要它。

comment (注释)

包含对目录的一些解释。通过已联网计算机上的 Window 客户端浏览该目录时,该字符串会出现在"comment"(注释)栏中。缺省值是"Public space; anyone can write any files"(公共空间,任何人都能写入任何文件)。

path (路径)

指定了共享目录的完整路径,缺省值是"/home/samba/public"。

guest ok (访客 OK)

用于决定是否允许来自访客账户的访问。如果允许,那么来自某些用户账户的人员就能访问它,这些用户账户是在全程单元 [global] 的"guest account"参数中设置的。

writable (只读)

用于决定用户主目录是否允许写入。该参数必须是"Yes"或"No",缺省值为"No"。

force group (强制组)

对在该目录中创建的文件和目录,强行设置为组所有权。缺省值是"public"。

force create mode (强制创建模式)

在这里, 你可以为在该目录中创建的文件指定强制的许可设置, 缺省值是644。

force directory mode (强制目录模式)

在这里, 你可以为在该目录中创建的目录指定强制的许可设置, 缺省值是 755。

临时单元[tmp]

在本单元中给出了一个示例,指出了当你打算共享临时目录(只读)时,可使用的配置。 该单元不是必需的,但在很多场合,可能需要它。

comment(注释)

包含对该目录的一些解释。通过已联网计算机上的 Window 客户端浏览该目录时,该字符串会出现在"comment"(注释)一栏中。缺省值是"Read only file space"(只读文件空间)。

path(路径)

指定了共享目录的完整路径,缺省值是"/tmp"。

guest ok (访客 OK)

用于决定是否允许来自访客账户的访问。如果允许,那么来自某些用户账户的人员就能访问它,这些用户账户是在全程单元 [global]的 "guest account"参数中设置的。

加密密码

自 Windows NT SP3 以后,以及在 Windows 98 中,采用了加密密码作为缺省设置,而

不是以前网络上常见的明码文本密码。但是,由于这些加密密码与 UNIX 系统不兼容,使得

无法进行相应的访问。因此,有必要为 Samba 服务器专门创建一个密码文件。要想开启加

密密码功能,就应在全程单元[global]中将参数设置为 encrypt password=Yes。

对于使用加密密码而言, Samba 服务器需要一个名为 smbpasswd 的密码文件。要想使

用加密密码,应以超级用户(root)身份登录,并尊序下面给出的指导步骤。

创建文件 smbpasswd

在目录/etc/samba 下,创建一个名为 smbpasswd 的空文件。只有超级用户才能对该文件

进行读取和写入操作。在 Turbolinux DataServer 7.1 中, samba RPM 包已带有一个空的

/etc/samba/smbpasswd 文件, 只需在其中直接添入内容。

touch /etc/samba/smbpasswd

chmod 600 /etc/samba/smbpasswd

用户注册

对于要注册到文件 smbpasswd 的用户来说,他(或她)必须注册到系统上。在这里,

我们以用户"pat"为例。

useradd pat

smbpasswd -a pat

New SMB Password: password

Repeat New SMB Password: password

Added user pat

Password changed for user pat

要想将一位已注册的用户写入(附加)到文件 smbpasswd 中,可运行命令:

cat /etc/passwd | mksbpasswd.sh >> /etc/samba/smbpasswd

将用户添加到文件 smbpasswd 后,应更改用户的密码。

91

#smbpasswd -a -e pat
user pat enabled
一旦更改完成,请重新启动 Samba。

文件和打印机共享

对于文件和打印机共享来说,有四种设置其格式的方式。对于全程单元[global]中的参数 security,你必须决定为它设置下面四个取值中的哪一个。参数 security 或许是文件 smb.conf 中最重要的设置。这四个取值是:

- share (共享)
- user (用户)
- server (服务器)
- domain (域)

Share (共享)

共享是按目录和设备而设置的。它们与 Windows 95 中的共享设置具有相同的等级。未注册到 Samba 服务器的用户仍能访问它们。从安全的角度考虑,这是最"仁慈"的配置。

User (用户)

共享是按用户设置的。其识别由 Samba 来完成,因此,能够获得访问权限的用户必须事先注册到 Samba 服务器上。不仅如此,对于来自 Windows 98 以及 NT SP3 和更高版本的访问来说,还需要使用加密密码。关于更详细的信息,请参见第 4-13 页上的"加密密码"。

Server (服务器)

该配置与上面介绍的"user"(用户)相仿,唯一的差别是,认证不是由 Samba 服务器,而是由另一台 Windows NT 服务器完成的。能够获得访问权限的用户必须事先注册到另一台 Windows NT 服务器上。在这种情况下,由于 Samba 服务器被视为 Windows Nt 服务器的一个客户端,因此,你必须确保自己至少拥有一个附加的 Windows NT 客户端许可证书。

Domain (域)

该配置与上面介绍的"user"(用户)相仿,唯一的差别是,Samba 服务器被指定为已存在的 Windows NT 域的一名成员。简而言之,认证并不是由 Samba 服务器完成的,而是由 Windows NT 服务器(域控制器)实现的。用户要想获得访问权限,就必须注册到这个域上。在这种情况下,由于 Samba 服务器被视为 Windows Nt 服务器的一个客户端,因此,你

必须确保自己至少拥有一个附加的 Windows NT 客户端许可证书。

正如前面所阐述的那样,当没有明确设置参数 security 时,会假定 security=user。

测试设置

通过运行命令 testparm, 你可以检查是否正确构造了配置文件:

testparm

Load smb config files from /etc/smb.conf

Processing section "[homes]"

Processing section "[printers]"

Processing section "[private]"

Processing section "[public]"

Processing section "[tmp]"

Loaded services file OK.

Press Enter to see a dump of your service definitions

在该点,显示会暂停下来,按下回车键即可查看测试结果。

通过 SWAT 进行配置

SWAT(Samba Web 管理工具)是一种 GUI(图形化用户界面)工具,用于通过 Web 浏览器来对 Samba 进行配置。SWAT 是 Samba 软件包的一部分,会自动地与 Samba 软件包一起被安装到系统。

SWAT 设置

要想在超级服务器模式下运行,就应对文件/etc/xinetd.d/swat 进行编辑。将变量"disable"的取值更改为"no",保存文件,并重新启动 xinetd。

/etc/rc.d/init.d/xinetd restart

如何使用 SWAT

使用 SWAT 时,文件/etc/samba/smb.conf 的初始状态会被覆盖。如果你打算保存该配置 文件的先前状态,请备份它。

- 一旦完成了准备工作,可运行 Web 浏览器并连接到 SWAT。初始情况下,SWAT 将被设置为使用端口 901。如果打算以本地方式访问它,可使用 URL 地址 http://localhost:901/。
 - 一旦你设置了 IP 地址和端口号, 也能以远程方式访问 SWAT。

当打开页面时,会要求身份识别。在这,你可以输入系统管理员的账户和密码。正常情况下,应键入超级用户(root)密码。至此,会出现 Samba 主页。

在主页上方,包含下述图标,这些图标与对应的配置屏幕相链接。

• (HOME) (主页)

• (GLOBALS) (全程)

• (SHARES) (共享)

• (PRINTERS) (打印机)

• (STATUS) (状态)

• (VIEW) (查看)

• (PASSWORD) (密码)

(HOME) (主页)

这是 SWAT 的主页,从这里,你可以跳至各帮助屏幕,或单独的配置屏幕。

(GLOBALS) (全程)

适用于文件 smb.conf 的全程单元 [global] 设置。选择"Details"(细节)选项可了解详细内容。选择每个配置条目左侧的"Explantion"(解释)选项可看到 SWAT 的帮助文档。选择"Reset"(重置)选项,可将所有的设置重新设为缺省值。对于每一个条目,都有一个"Return to previous setting"(返回上次设置)按钮,使用该按钮,可将该条目返回到它上次的设置。更改完设置后,选择"Change Settings"(变更设置)选项,将新设置合并到文件 smb.conf。

(SHARES) (共享)

要想设置共享目录,可从按钮列表选择 smb.conf 单元,并选择"Shares"(共享)。这是,将显示该单元的内容。如果打算删除共享资源,请从按钮列表选择单元名称,并选择"Remove Shares"(删除共享)。选择"Create New Shares"(创建新的共享资源),可创建新的共享单元。

(PRINTERS) (打印机)

要想设置共享打印机,可从按钮列表选择 smb.conf 单元,并选择"Shares"(共享)。这是,将显示该单元的内容。如果打算删除共享资源,请从按钮列表选择单元名称,并选择"Remove Shares"(删除共享。注意,对于名称是以星号"*"开头的那些打印机来说,不会自动将它们从文件/etc/printcap 中删除)。选择"Create New Printers"(创建新的打印机),可创建新的打印机单元。

(STATUS) (状态)

该按钮能显示 smbd 的状态。此外,更改了设置以后,你可以在这里启动/停止 Samba。

(VIEW) (查看)

使用该按钮,可查看文件 smb.conf 的当前内容。

(PASSWORD) (密码)

使用该按钮,可注册用户并更改密码,就象在 smbpasswd 中那样。

MS Windows 和 Macintosh 的共存

Samba 和 Netatalk 以及它们各种相应的设置和操作可以共存,不会出现问题。

使用 Netatalk 的文件共享功能,你可以创建并共享本地 Macintosh 文件和目录。你也可以对这些文件和目录进行设置,使得其他平台不能看到它们。

将下面两行内容添加到文件/etc/samba/smb.conf:

veto file = /.AppleDesktop/NetworkTrashFolder/.AppleDouble/delete veto files = true

通过"delete veto files=true"设置,可以删除由"veto"(否决)文件设置的文件。

Netatalk

同 Linux 内核程序类似,Netatalk 有稳定的版本,也有开发版本。Netatalk 是由位于密 执安大学的研究系统 UNIX 组(RSUG)开发的。从他们的公共 Web 站点,可了解更多的 Netatalk 信息,并获得最新的补丁程序。可以从 RSUG 的下载站点下载 Netatalk 源代码,其 网址是 http://www.umich.edu/~rsug/netatalk/。

Netatalk 在 Linux 内核程序上实施了 AppleTalk 协议,并能提供多种功能特性,如路由、文件服务器、以及打印服务器。在 AppleShare 环境下使用 Netatalk,就能从 Macintosh 系统访问位于 Linux 系统上的文件和打印机。在这些功能中,DDP 是在 Linux 内核程序中实现的,但其他协议是作为端口监督程序和命令来实施的。

EtherTalk 阶段 I 和 II

DDP数据报递送协议RTMP路由表维护协议NBP命名编联协议

ZIP	地区信息协议
AEP	AppleTalk 回应协议
ATP	AppleTalk 交易协议
PAP	打印机访问协议
ASP	AppleTalk 会话协议
AFP	AppleTalk 过滤协议

Netatalk 部件

Netatalk 的主要部件有:

端口监督程序	配置文件	配置内容
/usr/sbin/atalkd	/etc/netatalk/atalkd.conf	AppleTalk 设置
/usr/sbin/afpd	/etc/netatalk/AppleVolumes.def	文件共享设置
	ault	
	/etc/netatalk/AppleVolumes.sys	文件共享设置
	tem	
/usr/sbin/papd	/etc/netatalk/papd.conf	文件共享设置

[atalkd]

Netatalk 服务器是 atalkd, 它能提供与借助 TCP/IP 协议组的 routed 端口监督程序相同的功能。端口监督程序 atalkd 实施了 RTMP、NBP、ZIP 和 AEP 协议。它的配置文件是 atalkd.conf。

[afpd]

端口监督程序 afpt 实施了 AFP 协议。使用该端口监督程序,就能与 Macintosh 共享 UNIX 文件系统。它的配置文件是 AppleVolumes.default 和 AppleVolumes.system。

[papd]

端口监督程序 papd 实施了 PAP (打印机访问)协议。使用它,你可以从 Macintosh 机器将内容放到 Turbolinux 服务器的 lpd 端口监督程序上,并使用来自 Turbolinux 的 AppleTalk 打印机将其打印出来,在这里,假定你已经有了必要的 PostScript 打印机。如果你使用的是非 PostScript 打印机,就有必要使用不同的打印机驱动程序,因此必须通过 ghostscript 或类似的实用工具进行过滤。Papd 的配置文件是 papd.conf。

启动和停止 Netatalk

Netatalk 的启动脚本是/etc/rc.d/init.d/atalk。

该启动脚本可用的选项是: "start"(启动)、"stop"(停止)、"restart"(重新启动)和 "status"(状态)。

一旦更改了 Netatalk 的设置,就必须重新启动 Netatalk,才能使所作的更改生效。

启动 Netatalk:

/etc/rc.d/init.d/atalk start

停止 Netatalk:

/etc/rc.d/init.d/atalk stop

重新启动 Netatalk:

/etc/rc.d/init.d/atalk restart

要想检查 Netatalk 的当前状态,可运行:

/etc/rc.d/init.d/atalk status

使用 ps 命令,可以验证 Netatalk 是否正在运行,如下所示:

```
# ps aux | grep atalk
root 766 0.2 0.2 1764 732 ? S 08:13 0:00 atalkd
```

如果你未能见到与上面所给出的内容类似的信息,那么或是因为 Netatalk 未运行,或是未安装 Netatalk。在这类情形下,需要安装、启动、或重新启动 Netatalk。

如果你不能运行 Netatalk,可使用命令 lsmod 检查是否已加载了 AppleTalk 模块:

# lsmod				
Module	Siz	e		Used by
appletalk	175	504	14	(autoclean)
nls_iso8859-1	202	20	1	(autoclean)
isofs	17208	1		(autoclean)
epic100	10724	1		(autoclean)
st	25440	0		
ncr53c8xx	50344	1		

如果未出现 AppleTalk 模块,就有必要以手动方式使用下述命令来装载该模块:

modprobe appletalk

Netatalk 设置

在这一部分中,介绍了当你打算在 Macintosh 机器上使用 Netatalk 来共享文件和打印机时,针对文件服务器和打印服务器所作的 Linux 配置。在该部分中,首先首先将解释服务器(TurboLinus+Netatalk 端)。然后将解释客户端(Macintosh 端)。

针对文件共享的 Linux 端 (服务器)设置

用于实现文件共享的端口监督程序是 afpd。它的配置文件是 AppleVolumes.default 和 AppleVolumes.system。

AppleVolumes.default 使 AppleShare 卷成为公共目录的设置 AppleVolumes.system 应用于文件扩展和文件类型上的设置

这两个文件决定了:将 Turbolinux 服务器上的文件和目录按 AppleShare 卷的形式设置为公共的方式。它们是由公共目录设置和文件定义来组织的。

公共目录设置(AppleVolumes.default)

Netatalk RPM 软件包会在预先定义好的位置处安装标准的配置文件。这里,给出了标准 Apple Volumes.default 文件的内容:

```
# This file looks empty when viewed with "vi". In fact,
# there is one '~', so users with no AppleVolumes file in
# their home directory get their home directory by default
#
# volume format:
# path [name] [casefold=x] [codepage=y] [poptions=z,l,j]
[access=a,@b,c,d]
#
# casefold options:
# tolower lowercase names in both directions
# toupper uppercases names in both directions
# xlatelower client sees lowercase, server sees uppercase
# xlateupper client sees uppercase, server sees lowercase
```

```
# access format:
# user1,@group,user2 restricts volume to listed users/groups
#
# miscellaneous options
# prodos make compatible with AppleII clients.
# crlf enable crlf translation for TEXT files.
#
# codepage=filenameload filename from nls directory.
#
```

在上面给出的文件内容中,任何以符号"#"开头的行均是注释行,均将被忽略。事实上,只有最后一行,即包含代字符"~"的行才会被读取。

代字符 "~"表示每位用户的主目录。在这个不是很常见的示例中,每位登录的用户都能看到他自己的主目录。如果不希望将每位用户的主目录公开,应删除代字符 "~",或将该行设为注释行。

要想公开除用户主目录外的所有目录,可作如下设置:

[Full path to the directory you want to make public] [Macintosh volume name]

这里给出了一个例子,介绍了借助卷名 MACPUB,从 Macintosh 端访问 Linux 服务器端目录/home/public 的方法。

将下行内容添加到文件 AppleVolumes.default 上:

/home/public MACPUB

Macintosh 所使用的特殊文件和目录

一旦 Netatalk 公开了目录,要想访问这些目录,必须在这些目录中创建下面这两个文件:

AppleDesktop Macintosh 桌面文件

AppleDouble Macintosh 资源文件

密码和访问许可

对于文件共享来说,密码和访问许可十分重要。但是,使用了 Netatalk 时,能将 Linux 服务器上的密码和访问许可递送到 Macintosh 端。

当你打算更改许可设置时,正常情况下,可以使用 Linux 服务器上的 chmod 命令。例如,如果你打算限制对目录/home/public 的读取,应以超级用户身份登录到 Linux 服务器,然后运行下述命令:

chmod 755 /home/public

定义文件类型

用于定义文件类型的格式如下:

[extension] [file type] [application or client]

作为一个特殊示例,对 HTML、PDF 和 MS Word 文件的定义如下:

.html TEXT MOSS HyperText Markup Language (HTML)

.pdf PDF CARO Portable Display Format (Adobe Acrobat)

.doc WDBN MSWD Word Document

下面是一个实际例子,给出了典型 AppleVolume.system 文件的一部分:

	"TEXT"	"ttxt"	ASCII Text
.sty	"TEXT"	"*TEX"	TeX Style
.psd	"8BPS"	"8BIM"	PhotoShop Document
.pxr	"PXR	"	"8BIM" Pixar Image
.sea	"APPL"	"????"	Self-Extracting Archive
.apd	"TEXT"	"ALD3"	Aldus Printer Description
.pm3	"ALB3"	"ALD3"	PageMaker 3 Document
.pm4	"ALB4"	"ALD4"	PageMaker 4 Document
.pt4	"ALT4"	"ALD4"	PageMaker 4 Template
.pm5	"ALB5"	"ALD5"	PageMaker 5 Document
.pt5	"ALT5"	"ALD5"	PageMaker 5 Template
.pdx	"TEXT"	"ALD5"	Printer Description
.ppd	"TEXT"	"ALD5"	Printer Description
.dl	"DL	"	"AnVw" DL Animation
.gl	"GL	"	"AnVw" GL Animation
.url	"AURL"	"Arch"	URL Bookmark
.Z00	"Zoo	"	"Booz" Zoo Archive
.pdf	"PDF	"	"CARO" Portable Document Format
.h	"TEXT"	"CWIE"	C Include File
.hp	"TEXT"	"CWIE"	C Include File
.hpp	"TEXT"	"CWIE"	C Include File
.c	"TEXT"	"CWIE"	C Source
.cp	"TEXT"	"CWIE"	C++ Source
.cpp	"TEXT"	"CWIE"	C++ Source
.class	"Clss"	"CWIE"	Java Class File
.java	"TEXT"	"CWIE"	Java Source File
剩余略			

打印机共享设置

要想通过 AppleTalk 从 Macintosh 使用 Linux 打印机,可以使用 papd。如果你不打算共 享打印机,就没有必要运行 papd。用于 papd 的配置文件是/etc/atalk/papd.conf。

papd.conf 的语法与 Linux 上的 printcap(5)相同:

<share>:

:pr=<printer>:op=<operator>:pd=<filename>

其中, <share>可以是任何打印机的名称,从 Macintosh 端可看到此名称。

配置参数(属性)以及它们的意义如下:

Pr Lpd 打印机名称

Op 当创建了 lpd 缓冲文件时的所有者

Pd PDF 文件的路径

请注意下面两点:

- 由 pr 设置的名称必须是已注册到文件/etc/printcap 中的打印机名称。
- 由 op 设置的用户名必须是在 Linux 服务器上拥有账户的用户,而且是可以使用指定打印机的用户。

配置示例

在下面这个示例中,为了能从 Macintosh 端看到 Linux 上的打印机名称,将打印机名称 设置为了 ps,并将缓冲文件的所有者设置为超级用户(root) "root"。

Linux Printer:\

:pr=ps:op=root;\

:pd=/usr/share/lib/ppd/HPLJ_4M.PPD:

共享多台打印机也是可能的,在这种情况下,必须将对应的设置田间到文件 papd.conf中。

由于 Netatalk RPM 软件包会安装初始化文件,因此,会显示并确认用于 papd.conf 的缺省设置。

Attributes are:

#

Name Type Default Description

pd str ".ppd" Pathname to ppd file.

pr str "lp" LPD printer name.

op str "operator" Operator name, for LPD spooling.

```
#
# Some examples:
# On many systems (notably not Solaris), no papd.conf is required,
# since papd shares the same defaults as lpd.
#
# A simple example:
# terminator:
# :pr=lp:op=wes:
# :pd=/usr/share/lib/ppd/HPLJ_4M.PPD:
#
# Note also that papd.conf can list several printers.
```

如果你在 Linux 服务器端上更改了设置,就必须重新启动 Netatalk。在前面,我们已经介绍了重新启动的步骤。

Macintosh 客户端设置

不需要进行特别的设置。打开选择器并选择"AppleShare",并从计算机名称列表中选择 Linux 服务器。当问及用户名和密码时,请输入你在该 Linux 服务器上的用户名和密码。

运行检查

从 Machintosh 端执行 Netatalk 运行检查十分简单。打开选择器并选择"AppleShare"。如果你看到了 Linux 服务器的计算机名称,就表示 Netatalk 运行正常。接下来,在 Linux 上进行了共享设置以后,如果能够从 Macintosh 端访问 Linux 目录,就表示已经正确配置了 Macintosh。

Portmapper (portmap)

Portmap 服务器能将 RPC(远程过程调用)程序号转换为 DARPA 协议号。要想使用诸如 NIF 和 NFS 等服务器,就需要运行 portmap,在 portmap 中实施了 RPC(远程过程调用)。

在 Turbolinux DataServer 7.1 环境下,不会自动启动 portmap。首先,你必须使用 chkconfig 来配置它。

启动脚本可用的选项有"start"(启动)、"stop"(停止)、"restart"(重新启动)、 "status"(状态)和"reload"(重新加载)。 一旦你更改了 portmap 的设置,要想使所作的更改生效,就必须重新启动 portmap。

要想启动 portmap, 可运行:

#/etc/rc.d/init.d/portmap start

要想停止 portmap, 可运行:

#/etc/rc.d/init.d/portmap stop

要想重新启动 portmap, 可运行:

#/etc/rc.d/init.d/portmap restart

要想检查 portmap 的当前状态,可运行:

#/etc/rc.d/init.d/portmap status

访问控制

尽管 portmap 十分方便,但从安全的角度看,它也存在很多问题。对于缺省安装的 portmap 来说,会用到 xinetd 访问控制库。在 Turbolinux DataServer 7.1 的初始设置下,portmap 不会接受来自其他客户端的请求。正因为如此,仅靠运行 portmap,并不能使用 NFS 和 NIS。你还需要修改访问控制文件/etc/hosts.allow。

在下面给出的示例中,允许来自.Turbolinux.gr.jp 域或 192.168.0.1 的机器进行访问

portmap: .Turbolinux.gr.jp

portmap: 192.168.0.1

无需重新启动 portmap 就能反映出访问控制文件中的变化。

要想了解如何定义访问控制,请参见第2-10页上的"访问控制"一节。

注释:

portmap 服务器不是从 xinetd 启动的,但 portmap 本身能够参照文件/etc/hosts.allow 和 /etc/hosts.deny。注意,portmap 不是从超级服务器启动的。

NFS

使用 NFS(网络文件系统),你就能在连接到网络上的多台主机之间共享文件。大多数 UNIX 安装示例均支持 NFS,在 UNIX 系统上,这是传输文件的一条便利途径。此外,通过一些附加的软件,可以在不同于 UNIX 的操作系统支持 NFS,并能在众多计算机之间透明地传输文件。

在 Turbolinux DataServer 7.1 上,你可以安装 knfsd,它能提升 NFS 服务器的性能,传统情况下,NFS 是运行在用户层次上。

要想使用 NFS,就必须在服务器端和客户端配置 NFS。在服务器端,可以对基本的配置文件/etc/exports 进行编辑,然后运行该端口监督程序。在客户端,你必须装载那些被导出的目录(公开它们)。

启动和停止 NFS

NFS 的启动脚本是/etc/rc.d/init.d/nfs。启动脚本可用的选项有"start"(启动)、"stop"(停止)和"restart"(重新启动)。

一旦你更改了 NFS 的设置,要想使所作的更改生效,就必须重新启动 NFS。

启动 NFS:

#/etc/rc.d/init.d/nfs start

停止 NFS:

#/etc/rc.d/init.d/nfs stop

重新启动 NFS:

#/etc/rc.d/init.d/nfs restart

要想查看 NFS 的状态,可

#/etc/rc.d/init.d/nfs status

要想重新加载 NFS,可:

#/etc/rc.d/init.d/nfs reload

运行命令 ps 可检查 NFS 的当前状态。如果 NFS 正在运行,你将见到与下面所示内容 类似的信息: # ps aux | grep nfs root 766 0.2 0.2 1764 732 ? S 08:13 0:00 nfsd

如果你未能见到类似上面的响应,就表示 NFS 未运行,或者是未安装 NFS。在这类情形下,需要启动、重新启动、或安装 NFS。

NFS 服务器设置

在本部分中,我们将详细介绍各种与使用 NFS 服务器有关的设置情况。

/etc/exports 设置

在文件/etc/exports 中,你可以指定主机、用户、公共目录,可被访问的资源、以及访问许可等。文件/etc/exports 中的每一行均采用了下述格式:

[directory name] [host name (options)]

这里,"directory name"指的是你打算与完整 UNIX 路径一起导出的目录名称。"host name"可采用 FQDN(正式域名)或 IP 地址格式。有很多可用的选项,这里只介绍的主要的一些。要想了解更多的信息,请运行:

man exports

这里给出了部分选项的列表:

Ro 将文件许可设置为只读

Rw 将文件许可设置为可读、可写

Root_squash 来自客户端的超级用户(root)访问将被映射为匿名(nobody)no_root_squash 允许来自客户端的超级用户(root)访问作为超级用户(root)

all_squash 所有的访问均被视为来自"nobody"的访问

anonuid=uid 与 root_squash 或 all_squash 选项一起使用,映射为匿名用户 ID anongid=gid 与 root_squash 或 all_squash 选项一起使用,映射为匿名组用户 ID

注释:

通过逗号将选项分隔开来,可以一次指定多个选项。但是,如果在选项和命令之间插入空格,可能会导致无法预料的结果。

下面,给出了文件/etc/exports的一个示例:

```
/usr *.Turbolinux.gr.jp(ro)
/home/you test (rw,all_squash,anonuid=150,anongid=100)
/home/samba (ro,all_squash)
```

在第1行中,允许Turbolinux.gr.jp域下的所有机器读取/usr下的所有内容。

在第 2 行中,允许名为 test 的机器对/home/you 进行读写操作。不管实际用户是谁,对访问作了这样的设置,UID(用户 ID)被设为 150,GID(组 ID)被设为 100。

在第 3 行中,请注意未指定主机名。这表示允许所有的主机读取(不可写)/home/samba。 所有访问均是通过"nobody"账户进行的。

运行服务器

运行 NFS 服务器前,请检查是否使用了恰当的设置来运行 portmap。

与其他服务器一样,NFS 是与 init 脚本一道启动的。由于在 Turbolinux DataServer 7.1 中,不会在缺省情况下运行 NFS,因此你必须使用 chkconfig 或 ntsysv 对其进行配置,以便在重新启动后,能作为端口监督程序启动 NFS。

chkconfig --add nfs

NFS 服务器运行检查

使用 exportfs 可检查 NFS 导出的状态。(命令 exportfs 还有其他用处,详情请参见 exportfs 的 man page)。

例如,使用上面所给出的/etc/exports 配置示例,exportfs 的输出结果与下面给出的类似:

exportfs
/usr *.Turbolinux.ge.jp
/home/your test
/home/samba <world>

使用命令 showmount,可以显示在单独客户端上装载的目录。例如,如果在主机test2.Turbolinux.gr.jp 上装载了/usr,将见到:

showmount -a All mount points on cadiz.calleprivada: test2.Turbolinux.gr.jp:/usr

客户端设置

NFS 服务器可能会拥有大量的和各种各样的客户端,但在这里,我们仅介绍运行 Linux 的客户端。

一般而言,客户端能够使用 mount 命令来装载被 NFS 服务器导出的目录。例如,要想将 NFS 服务器 (nfssvr)的/usr 目录装载到/mnt/usr,可:

mount -t nfs nfssvr:/usr /mnt/usr/

首先, 你必须已经创建了装载点目录。

通过编辑文件/etc/fstab,可以直接使用 mount,而没有必要每次都给出所有的命令行选项。

例如,可以将下行内容添加到你的/etc/fstab 文件中。

nfssvr:/usr /mnt/usr nfs noauto,rw

然后,就可以仅使用命令 mount 来执行装载操作。

mount /mnt/usr

这是一个相当简单的例子。在实际使用过程中,可以在命令行上给出一些选项,或者将这些选项编辑到文件/etc/fstab 中。常用的一些选项有"rsize"(读容量)、"wsize"(写容量)、"hard"(硬)、"soft"(软)和"timeo"(超时)。

rsize 指定读缓冲区的大小(缺省值是 1024)。尽管存在上限,但该容量越大、传输速度就越快。

wsize 指定写缓冲区的大小(缺省值是 1024)。

hard 即使当服务器宕机时,连接请求仍能继续。当服务器宕机时,在控制台上会出现 消息"server not responding"(服务器未应答)。

soft 当有一段时间未收到来自 NFS 服务器的响应时,允许设置内核程序超时

Timeo 设置了 soft 时,用来指定超时的长度

下面给出了一个使用上述选项/etc/fstab 示例:

nfssvr:/usr/mnt/usr nfs noauto,rw,rsize=8192,wsize=8192,soft,timeo=1000

在本例中, 读缓冲区和写缓冲区均被设为8192字节, 当服务器的未响应时间超过1000

毫秒,超时开始。

安全

NFS 是一种包含了很多元素的服务器,对于系统安全来说,这些元素可能存在问题,正因为如此,建议你在位于防火墙后面的本地网络上使用它。而且,你还应仔细审查对文件 /etc/exports 的访问许可。此外,在应用 portmap 访问控制时,还应有一个恰当的安全策略,仅接受来自特定客户端的 RPC 调用。

NIS

NIS(网络信息服务)用于共享与网络上的计算机有关的信息,如登录名称、密码、主目录(/etc/passwd)和用户组(/etc/group)。

服务器和客户端共同的设置

有数种设置,对于 NIS 服务器和 NIS 客户端来说,这些设置是相同的。下面,我们将讨论这些设置。

运行 portmap

要想运行 NIS, 就必须运行 portmap。 正常情况下, 当引导 Turbolinux DataServer 7.1 时, 不会启动 portmap。使用下述命令, 可检查 portmap 是否正在运行:

/etc/rc.d/init.d/portmap status

如果 portmap 正在运行,系统响应是:

portmap (pid 168) is running...

另外,Turbolinux DataServer 7.1 中所包含的 portmap 会参考/etc/hosts.allow 和/etc/host.deny 文件,因此,必须将下行内容添加到文件/etc/hosts.allow 中:

portmap: 192.168.1.0/255.255.255.0: allow

NIS 域设置

可以使用命令 domainname,或通过编辑文件/etc/sysconfig/network 来配置 NIS。执行该任务时,可运行:

domainname [domainname]

或将下行内容添加到文件/etc/sysconfig/network 中:

NISDOMAIN = [domainname]

注释:

所设置的 DNS 域名应有别于 NIS 域名

服务器设置

请检查文件/etc/ypserv.conf 是否可用。

接下来, 创建文件/var/yp/securenets。通过设置网络掩码"netmask"和网络地址"network address", 指定 NIS 网络的适用范围。添加下行内容:

[netmask] [network address]

在 netmask 字段中指定与网络地址对应的网络掩码,在 network address 字段中指定网络地址。当网络掩码全部由二进制的"1"构成时,网络地址就成为了主机地址。

例如,在一个专有网络 192.168.1.0/24 上,要想使 NIS 正常工作,文件/var/yp/securenets 应类似于:

255.255.255.255 127.0.0.1

255.255.255.0 192.168.1.0

为了与该目标保持一致,文件/var/yp/Makefile 也将发生变化。启动 ypserv,并运行 NIS 初始化会话程序。

ypserv

/use/lib/yp/ypinit -m

要想运行服务器,可:

/etc/rc.d/init.d/ypserv start

/etc/rc.d/init.d/yppasswd start

要想在下一次重新引导系统时运行服务器,可使用命令 chkkconfig 或 通过 ntsysv 开启该服务器。

chkconfig --add ypserv

chkconfig --add yppasswd

客户端设置

在文件/etc/passwd 的末尾添加如下条目:

+:::::

在文件/etc/group 的末尾添加如下条目:

+:::

启动 ypbind:

/etc/rc.d/init.d/ypbind start

要想在下一次重新引导系统时运行 ypbind,可使用命令 chkkconfig 或通过 serviceboard 开启 ypbind。

chkconfig --add ypbind

使用下述命令,验证 NIS 是否正在正常运行:

ypwhich

nissvr.Turbolinux.gr.jp <-- The NIS server name is displayed.

ypcat passwd

user1:ylkXjOSM2R5rQ:501:501::/home/usr1:/bin/bash user2:aqFAzdBEx8iZE:502:502::/home/user2:/bin/bash

如何通过 ypbinf 指定服务器

编辑文件/etc/yp.conf,如果文件中没有下行内容,添加它: domain [domain name] server [server name]

如何将一个新用户添加到 NIS 服务器

按下述方式使用命令 useradd,可将新用户添加到 NIS 服务器上。 # useradd [user name]

要想更新 NIS 数据库,可运行:

/usr/lib/yp/ypinit -m

第5章 其他服务

Turbolinux DataServer 7.1 除了它的各种 Internet 和 Intranet 服务器提供的服务外,还包括一些其他重要的服务。本章将详细介绍每个服务

- SSH (安全外壳)—提供了登录到远程主机的安全方法
- DHCP (动态主机配置协议—给客户端分配动态 IP 地址
- LDAP (轻型目录访问协议)—在 intranet 和 extranet 上存取网络和用户信息,如用户姓名, Email 地址,电话号码等等
- quota(配额)—通过指定个人用户以及组可使用的数据块和信息节点数,来限制磁盘使用
- IP 伪装-将私有 IP 地址转换为全球 IP 地址

SSH

SSH (安全外壳程序)协议为远程登录提供了更安全的方法。以前在进行登录时,是用rsh, telnet 等类似的程序,通过网络公开发送用户 ID 和密码。无论是在 Intranet 还是 Internet 上,都可能出现非法拦截或更改。但是在 SSH 下,所有的通信都被加密,所以,有可能实现更安全的操作。以往 ssh 是合适的选择,但在 Turbolinux DataServer 7.1 中,使用的是开放源软件 ssh OpenSSH。因此,从现在开始,ssh 代表 OpenSSH。

OpenSSH 公共站点为: http://www.openssh.com

开始和终止 ssh

启动位于文件/etc/rc.d/init.d/sshd 中的 ssh 脚本。

它的选项为: start (启动), stop (终止), restart (重新启动)以及 status (状态) 无论何时更改 ssh 配置,都必须重新启动 ssh,才能使更改生效。

启动 ssh,运行以下命令:

/etc/rc.d/init.d/sshd start

终止 ssh,运行以下命令:

/etc/rc.d/init.d/sshd stop

重新启动 t ssh,运行以下命令:

/etc/rc.d/init.d/sshd restart

查看 ssh 的当前状态,运行以下命令:

/etc/rc.d/init.d/sshd status

用以下命令也能够查看 ssh 是否在运行:

ps aux | grep sshd

root 232 0.0 0.1 2160 68 Z? S May06 0:00 .usr/sbin/sshd

如果运行了该命令后,没有出现以上所显示的系统响应,说明 ssh 可能没有运行,或没有被安装。此时,将不得不重新启动 ssh,或者安装后再启动。

使用 ntsysv 也能进行这些操作。

服务器配置

要想使用 SSH, 服务器上必须运行 sshd 端口监督程序。Turbolinux DataServer 7.1 通常在引导时启动 sshd,但是要使用前一节介绍的命令查看一下,以确信 sshd 是在运行的。在缺省状态下,Turbolinux DataServer 7.1 不接受外部客户端以 root 用户进行登录。所以必须通过编辑 sshd 的配置文件/etc/ssh/ssh_config 设置许可。请参阅 sshd 的 man page。

连接方法

访问 SSH 主机,运行:

\$ ssh <u>username@hostname</u>

例如,用户"jon"访问主机 "turbossh",运行;

- \$ ssh jon@turbossh
- 一旦正确输入密码, 登录就完成了。

DHCP

对 TCP/IP 网络上的计算机,要想接受特定的服务,就要配置其网络设置,如 IP 地址和网络掩码。DHCP(动态主机配置协议)能够被用于动态分配 IP 地址和掩码。这就简化了多个客户端的配置和管理,以及网络使用的控制。例如,膝上型电脑在不同的网络间频繁地移动,它们的设置就必须随每个新的网络环境而变化,此时 DHCP 就发挥作用了。

DHCP 服务建立在客户端和远程服务器之间。客户端向服务器广播请求网络参数,如 IP 地址。作为响应,服务器发送给客户端联入服务器网络所需的参数。然后客户端将这些参数

分配给自己。

Turbolinux DataServer 7.1 使用 ISC(Internet 软件联盟)DHCP 服务器 Version 2(**dhcpd**)。以下介绍如何创建 DHCP 服务器。5–11 页的 *Client Configuration(客户端配置)(Turbolinux)* (*客户端配置*) 部分介绍将 *Turbolinux* 作为 DHCP 客户端运行的方法。客户端不依赖于平台。它能够在 Linux, Windows, Macintosh,或其他操作系统上运行。

DHCP 配置

DHCP 服务器的核心是 **dhcpd** 端口监督程序。通过编辑/etc/dhcpd.conf 可以对 **dhcpd** 进行编辑。

在本章的以后部分,将 DHCP 服务器和 DHCP 客户端分别简称为服务器和客户端。

dhcpd.conf 脚本的设置如下:

- 没有被括号括起来的参数是全程应用的
- 括号表示参数应用范围
- 每个参数以分号(;)结尾

gw.home.vix.com;

以下为典型的 dhcpd.conf 脚本:

```
(1)| option domain-name "fugue.com";
(2)| option domain-name-servers toccata.fugue.com;
|
(3) | option subnet-mask 255.255.255.224;
(4) | default-lease-time 600;
(5) | max-lease-time 7200;
|
(6) | subnet 204.254.239.0 netmask 255.255.255.224 {
(7) | range 204.254.239.10 204.254.239.20;
(8) | option broadcast-address 204.254.239.31;
(9) | option routers prelude.fuge.com;
| |
| subnet 192.5.5.0 netmask 255.255.255.224 {
| range 192.5.5.26 192.5.5.30;
(11)| option domain-name-servers bb.home.vix.com,
```

```
(12)| option domain-name "vix.com";
    option routers 192.5.5.1;
(13)| option subnet-mask 255.255.255.224;
(14) option broadcast-address 192.5.5.31;
(15)| default-lease-time 600;
(16) max-lease-time 7200;
    |}
 (17)| host passacaglia {
(18)| hardware ethernet 0:0:c0:5d:bd:95;
(19)| filename "vulnix.passacagiliacom";
(20)| server-name "toccata.fugue.com";
    |}
    | host fantasia {
    | hardware ethernet 08:00:07:26:c0:a5;
(21)| fixed-address fantasia.fugue.com;
    | pp }
    | host confusia {
    | hardware ethernet 02:03:04:05:06:07;
(22)| fixed-address confusia-1.fugue.com, confusia
    confusia-2.fugue.com;
    | filename "vmunix.confusia";
    server-name "toccata.fugue.com";
    |}
    | host confusia {
    | hardware ethernet 02:03:04:05:06:07;
    | fixed-address confusia-3.fugue.com;
    | filename "vmunix.confusia";
    | server-name "snarg.fugue.com";
    |}
    | host confusia {
    | hardware ethernet 02:03:04:05:06:07;
    | filename "vmunix.confusia";
```

```
| server-name "bb.home.vix.com";
|}
```

下面解释以上所示脚本中的各行:

- (1) 指定客户端用于解析主机名称的域名。对应于/etc/resolv.conf 中的搜索行
- (2) 指定名称服务器。如果不止一个,用逗号分开。能够用 IP 地址指定名称服务器,但是如果 DHCP 服务器能够解析名称服务器的主机名称,那么就不必用 IP 地址指定名称服务器。
- (3) 指定客户端将要使用的子网掩码
- (4) 指定服务器分配给客户端的 IP 地址的有效时限(单位为秒)。在时限结束之前,当客户端运行时,它能够使用相同的 IP 地址。由于客户端再一次请求服务器提供相同的 IP 地址,在时限结束以前,在客户端运行的整个期间,能够继续使用相同的IP 地址。如果客户端没有请求,在租借期内,服务器继续维持租借给客户端的IP地址。租期满后,IP 地址能够被分配另一个客户端。
- (5) 这是当客户端请求指定期限的租期时,服务器能够允许的最长租期(单位为秒)。 如果客户端没有指定租期,就使用缺省租期。
- (6)确定了参数应用的界限。括在花括号中的参数就是一个示例,该参数将应用于属于子网 204.254.239.0 的客户端。属于服务器的所有子网的配置应该被申明,即使有一些并没有获得 DHCP 服务。

(7)..., (10)...

指定租借的 IP 地址的范围。IP 地址必须包括在子网内。如果在指定范围内的地址可以被动态分配给 BOOTP 客户端,可以指定 *dynamic-bootp* 标志位。

- (8) 指定客户端将要使用的广播地址
- (9) 指定路由器。如果不止一个,用逗号分开。
- (11)...-(16)...

重新写包含在子网 192.5.5.0 中的客户端的全程定义的参数的定义

- (17) 定义使用花括号中包含的参数的主机(客户端)
- (18) 指定客户端机器的网卡 MAC 地址 (唯一分配给每个个人网卡)。要想查看 MAC 地址,运行:

ifconfig | grep eth0

- (19) 指定客户端机器需要从服务器装载引导文件时的初始引导文件名。通常指定内核 图像文件
- (20) 指定客户端机器需要从服务器装载引导文件时的 bootpd 服务器名称
- (21)..., (22)...

指定将要分配给指定主机的 IP 地址和主机名。当指定主机名时,服务器必须解析主机名。当指定范围时,客户端地址从那个指定的范围中选择,如以下例子所示。

以下为 dhcpd.conf 的简单例子:

```
option domain-name "mydomain";
option domain-name-servers 192.168.1.2;
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.244 192.168.1.254;
option routers 192.168.1.1;
}
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
```

这个例子指定将不向子网 192.168.2.0 提供 DHCP 服务, 因为它不在指定的范围内。

启动和终止

DHCP 启动脚本位于 int /etc/rc.d/init.d/dhcpd。

启动脚本选项为: **start**(启动), **stop**(终止), **restart**(重新启动)以及 **status**(状态)。 无论何时更改 DHCP 配置,都必须重新启动 DHCP,才能使更改生效。

启动 DHCP,运行以下命令:

/etc/rc.d/init.d/dhcpd start

中止 DHCP, 运行以下命令:

/etc/rc.d/init.d/dhcpd stop

重新启动 DHCP, 运行以下命令:

/etc/rc.d/init.d/dhcpd restart

查看 DHCP 的当前状态,运行以下命令:

/etc/rc.d/init.d/dhcpd status

用 ps 命令,也能够查看是否 DHCP 正在运行:

ps aux | grep dhcpd

root 766 0.2 0.2 1764 732 ? S 08:13 0:00 dhcpdd

如果运行了该命令后,没有出现以上所显示的系统响应,说明 DHCP 没有运行,或没有被安装。此时,必须重新启动 DHCP,或者安装后再启动。

在每个系统重新启动时,启动 dhcpd,运行:

chkconfig --add dhcpd

在每个系统重新启动时,不启动 dhcpd,运行:

chkconfig --del dhcpd

使用 ntsysv 也能够启动和终止 dhcpd,并查看其状态。

当 DHCPD 不正常运行时

当 dhcpd 不正常运行时,设法在前台以调试模式运行它。运行:

dhcpd -d -f

终止 dhcpd, 按 Ctrl-C.

如果因为客户端正在运行 Windows95/98/NT, **dhcpd** 不正常运行,在启动 **dhcpd** 之前,设法改变路由表。运行:

route add -host 255.255.255.255 eth0

DHCP 软件包

Turbolinux DataServer 7.1 包括以下软件包:

DHCP 服务器 dhcp 软件包

DHCP 客户端 dhcp-client 软件包

用 rpm 命令能够查看各种软件包中的文件:

rpm -ql dhcp

rpm -ql dhcp-client

dhcpd 使用以下文件:

/etc/rc.d/init.d/dhcpd dhcpd 启动脚本

/usr/sbin/dhcpd DHCP 服务器程序

/var/dhcp/dhcpd.leases DHCP 客户端租用数据库

客户端配置 (Turbolinux)

遵照以下步骤,将 Turbolinux 作为 DHCP 客户端运行:

1. 运行 netcfg:

netcfg

- 2. 从 Network Interface (网络接口中) 中选择 DHCP 将使用的接口。如果所列出来的当中没有你所需要的,就选择 Add,创建一个。
- 3. 选择 Edit, 查看 [Use DHCP]。不必输入 IP 地址、网络掩码、网络地址、以及广播地址,输入所有其他的剩余设置,然后退出 netcfg。
 - 4. 重新启动网络,运行 DHCP:

/etc/rc.d/init.d/network restart

LDAP

目录服务将分散在网络各处的资源和信息集成在一起,从而有可能有效地管理他们。LDAP(轻型目录访问协议)是主干协议 X.500 DAP(目录访问协议)的替代物。LDAP 是为 Internet 的使用而设计的,比 DAP 小,使用简单。

LDAP 目录服务是开放,灵活和高速协议,它能在 intranets 和 extranet 上存取网络和用户信息,诸如用户名,email 地址,电话号码,等等。

本节介绍一个简单的示例: Netscape 邮件客户端使用 LDAP 服务器作为地址簿,和使用 开放资源 OpenLDAP 作为使用 LDAP 的应用服务器。

OpenLDAP 公共站点 http://www.openldap.org/.

创建 LDAP 服务器数据库

OpenLDAP 服务器在 /usr/tmp 目录中创建数据库。但是如果数据库比较大,建议创建在空间更宽敞的地方,如/home。

为 LDBM 文件创建一个区域, LDBM 包含二进制索引以及 LDAP 使用的文件:

cd /home

mkdir -p ldap/ldbm/abook/public

注释:

能够创建使用 /etc/passwd 作为数据库的 SLAPD (独立轻型访问协议) 服务器;或者类似 HTTP 的 CGI (公共网关接口)的 SLAPD 服务器, HTTP 的 CGI 是调用交互程序。但是通常使用 LDBM 系统。

使用 LDIF 格式

在缺省状态下, Turbolinux DataServer 7.1 提供使用 LDIF 格式的 Mozilla 浏览器。LDIF 表示"LDAP 数据交换格式",它基本上是整个LDAP数据库,或者以纯文本形式表示的LDAP数据库的条目。

创建 slapd. conf 文件

attribute manager dn

```
slapd.conf 文件创建在 /etc/openIdap 目录下。设置许可为 600, 超级用户(root)所有权。
# See slapd.conf (5) for details on configuration options.
# This file should NOT be world readable.
sizelimit 50
# shemacheck on
pidfile /var/run/slapd.pid
argsfile /var/run/slapd.args
access to dn= ".*, app=Address Book"
by *
                 read
# Address Book database definitions
attribute telephonenumbertel
attribute workphone tel
attribute homephone tel
attribute facsimiletelephonenumber tel
attribute pagerphone tel
attribute departmentnumber tel
attribute carlicense tel
attribute postalcode tel
attribute jpegphoto bin
attribute audio bin
attribute usersmimecertificate bin
attribute userpassword ces
attribute labeleduri ces
```

```
attribute secretary dn
objectclass person
requires cn, mail, objectclass
allows audio, businesscategory, c, carlicense, co, comment,
  commonname, conference information, department,
  departmentnumber, description,
display-name, employeetype, facsimiletelephonenumber, givenname,
homephone, homepostaladdress, info, initials, ipphone, jpegphoto,
l, labeleduri, manager, mobile, mobiletelephonenumber, nickname,
o, officefax, officepager, organizationalunitname,
  organizationname,
otherfacsimiletelphonenumber, othermailbox, otherpager, ou,
physicaldelivepatfficeincename, postaladdress, postalcode,
  reports,
secretary, sn, st, street, streetaddress, surname,
  telephonenumber,
title, url, usercertificate, userpassword, usersmimecertificate,
workphone
database ldbm
lastmod on
suffix "scope=Public, app=Address Book"
directory /home/ldap/ldbm/abook/public
index cn,mail,telephonenumber,o,ou,l,st,c,street,title
index objectclass,employeetype,buisnesscategory pres,eq
index secretary, manager pres, sub
index nickname pres,eq,approx
```

index labeleduri eq,sub

index userpassword eq

index description sub

index default none

rootdn "cn=root,scope=Public,app=Address Book" rootpw password

注释:

以上示例没有谈及安全问题。如果你能全程访问 LDAP 服务器,你必须注意地址簿的内容。

建议修改 access ,仅仅授予 LAN 内的用户以及特殊用户许可,通过 LDAP 协议修改或

删除条目。

更改 rootpw 文件。利用 rootdn, 用 LDAP 协议,能够在 LDBM 中添加, 删除或修改条目。

注释:

几乎所有的都被编入索引了。包含破折号(-)的数字字段或电话号码中的空格都被保存。属性 *userpassword* 和 d *labeleduri* 的值都是区分大小写的。以上文件中的属性由 Netscape Communicator 和 Microsoft 地址簿来识别。应用程序不支持的属性一般被忽略。

从 LDIF 数据库到 LDBM 数据库的转换

因为 LDAP 服务器不能处理 LDIF 文本文件,LDIF 文件必须被转换为二进制索引。如果不转换,从LDAP 协议添加一个条目到超级用户(root),运行 LDAP 服务器是可能的。以下对已经创建的数据库进行解释。

作为超级用户,与被转换的 Netscape 通信器地址簿在相同的目录下,运行以下命令: # Idif2ldbm -i address-book.new.ldif

在以上的命令中,ldif2ldbm 假设 /etc/openldap/spald.conf 存在。

如果想用 LDIF 文件创建它,将以下脚本保存为

setup-ldap.sh

#! /bin/sh

sed -f ns-abook-ldif.sed < address-book.ldif >

address-book.new.ldif

rm -f /home/ldap/ldbm/abook/public/*

/usr/sbin/ldif2ldbm -i address-book.new.ldif

启动 LDAP 服务器

LDAP 服务的启动脚本为 /etc/rc.d/init.d/ldap。要启动 LDAP 服务器,作为超级用户运行以下命令:

/etc/rc.d/init.d/ldap start

以上命令的运行是假设数据库已经被正确配置。*slapd.conf* 需要合适。要想查看 LDAP 服务器是否正在适当运行,运行:

/etc/rc.d/init.d/Idap status

测试服务器

对大多数用户,运行:

\$ /usr/bin/ldapsearch -h localhost -b scope=Public,app=Address Book "objectclass=*"

整个地址簿会出现在屏幕上。

如果不想每次都输入-h 和 -b (base dn),可以按以下方式修改 LDAP 配置文件 ldap.conf:

#

LDAP Defaults

See ldap.conf(5) for details

This file should be world readable.

BASE scope=Public, app=Address Book

HOST localho9

SIZELIMIT 12

TIMELIMIT 15

DEREF always

其他选项

以下部分讨论有关LDAP需要注意的一些其他问题。

在数据库中保存多语言数据

有时地址中可能即有英文字符,又有其他语言的字符。在这种情况下,使用下一个类型。 无论何种语言,必须将 lang 设置为适当的语言缩写代码。例如,对中文繁体字, lang = zh-TW,中文简化字,lang = zh-CN。LDAP 数据库中的所有字符串必须使用 UTF-8 编码中的统一字符编码标准。例如,如果保存以 EUC-JP 编码的数据,诸如 Netscape 等应用程序可能会扰乱它们。

对同一属性,能够有多个值。在一个 LDIF 条目中添加多个 email 地址时,应该是一行一个 email 地址:

mail: dr.feelgood@powers.com

mail: mini.me@powers.com

保存二进制数据

以 Base64 格式表示的数据在 LDIF 文件中保存为二进制数据。能够将很长的行分为几个短行。.

使用 "referral"

如果当前的LDAP服务器没有想要的条目,能够在lapd.conf 中使用 referral 设置,LDAP服务器将给客户端一个 fallback。

反射 LDAP 服务器

OpenLDAP 包含 **slurp**d, 它是端口监督程序, 将对主 **slapd** 数据库的更改发布给 **slapd** 复制件。

配额

利用 **quota** (配额),能够通过指定数据块数和信息节点数,来限制每个用户以及每个组的磁盘使用。一个数据块的缺省值为 1KB。如果磁盘使用的限制为 10MB,根据 1MB = 1024KB,就能够将向用户提供的总数据块数设置为 1024。当在 UNIX 文件系统中创建文件时,有关文件的信息,如许可,存储在名为 *inode* 的区域。当格式化文件系统时,就决定了可能的信息节点数。即使有剩余的磁盘空间,一旦用完了所有的信息节点,那些剩余的磁盘空间就不能使用了。因为小文件仅要求使用一个信息节点,所以能够说节点数和文件数大致相同。

使用 dumpe2fs 命令查看信息节点数。

当文件系统是 ext2(标准 Linux)文件系统格式,要想查看/dev/hda1 上能够使用的信息节点数,输入:

dumpe2fs /dev/hdal | grep "Inode count:"

要想查看在/dev/hdal 目录上的, ext2 格式化的文件系统上剩余的空闲信息节点数, 输入:

dumpe2fs /dev/hdal | grep "Free inodes:"

配额设置

本节介绍 quota 的各种设置。

修改 /etc/fstab

在/etc/fstab 中添加 **mount** 选项,来开启文件系统的配额。对用户,添加 usrquota;对组,添加 grpquota。

按照以下所示模式,写/etc/fstab:

对/home 文件系统中的用户 quota, 使用:

/dev/hda2 /home ext2 defaults,usrquota 1 1

对/home 文件系统中的组 quota,使用:

/dev/hda2 /home ext2 defaults,grpquota 1 1

对/home 文件系统中的用户 quota 和组 quota 二者,使用:

/dev/hda2 /home ext2 defaults,usrquota,grpquota 1 1

修改完成后,重新启动,更改的 /etc/fstab 设置生效。然后,就可以简单地使用 mount 命令不断地在 fstab 进行设置。如果/etc/fstab 中还没有 mount 项信息,运行类似于以下的命令:

mount -o userquota /dev/dha2 /home

当然, 你必须替换成可应用的设备和文件系统。

如果 /etc/fstab 中已经有 mount 选项,能够简单运行:

mount /home

生成 quota 文件

本节介绍如何生成 quota 文件。配置文件位于 quota 开启的文件的根目录。文件用以下名称保存:

quota.user 设置用户配额 quota.group 设置组配额

与大多数的配置文件不同,quota 配置文件不能够被直接编辑。必须使用 edquota 进行编辑

编辑器配置

当 edquota 运行时,用于编辑设置的编辑器启动。

缺省编辑器是 vi。如果想使用其他的编辑器,将环境变量 EDITOR 设置为想要的编辑器,然后再运行 edquota。

例如,要想使用 Xemacs,运行:

- # export EDITOR=xemacs
- # edquota -u username

利用 edquota 进行配置

当第一次运行 edquota 时,配置文件并不自动创建。所以不得不手动创建一个。

要想在 /home 文件系统中设置用户 quota, 按类似于以下的顺序, 运行命令:

- # touch/home/quota.user <-- 生成文件 quota.user
- # chmod 600 /home/quota.user <-- 除了超级用户(root)外,禁止所有的写和读操作

然后,运行如下所示 edquota:

- # edquota -u scott <-- 为用户"scott"设置配额
- # edquota -g support <-- 为组 "support"设置配额

在与 quota 有关的命令中,使用-u 选项设置用户 quota;使用-g 选项设置组 quota。如果两个选项都不指定,就假设请求用户 quota。

例如,要想设置用户"scott"的 quota,运行:

edquota -u scott

一旦编辑器启动,在等号(=)后输入或更改等号(=)后的数据块或信息节点数。

用户 scott 的配额;

/dev/hda2: blocks in use: 0, limits (soft = 9000, hard = 10000)

inodes in use: 0, limits (soft = 900, hard = 1000)

以 blocks 开始的行限制数据块的数目;以 inodes 开始的行限制信息节点数,在 limit 后分两个类别, soft 和 hard。

hard limit(硬限制) 用户不能超过磁盘使用的硬限制。

soft limit (软限制) 达到软限制时,警告用户,并给用户一个宽限期。在这个期限内,用户能够在磁盘上进行写操作,直至达到硬限制。但是一旦宽限期结束,即使还没有达到硬限制,用户也不能再向磁盘中写了。如果没有设置时间期限,就被当作 0。

要想设置宽限期,运行:

edquota -u -t <-- 用户配额

block grace period: 表示数据块数的宽限期

file grace period:表示信息节点数的宽限期。宽限期用天,小时,分钟或秒表示。时间单位可以是:天,小时,分钟或秒。

强制实施软限制之前的用户宽限期:

/dev/hda5: block grace period: 1 days, file grace period: 24 hours 以上的例子表示,如果用户'scott'使用的数据块超过了 9000 个(信息节点数为 900),24 小时以后,他将不能访问磁盘。当使用的数据块超过了 10000 个(信息节点数为 1000),他将不能访问磁盘。

如果要为 100 个用户设置配额,为每一个用户都运行一遍 edquota -u 令人厌烦。如果每个用户的设置都相同,可以复制。所以,如果用户 derik, john, 和 scott 有相同的设置,可以运行:

edquota -p derik john scott

开启 quota

当启动系统时, quota 被缺省开启。手动开启,可以使用 quotaon 命令:

quotaon -avug

关闭,运行:

quotaoff -avug

quota 的其他命令

repquota 报告/etc/fstab 中设置有配额的所有文件系统的状态.

quotacheck 扫描文件系统的磁盘使用情况,并输出到 quota.user

quota显示指定用户和组的磁盘使用情况和限制。普通用户能够运行这个命

令

详情请参见 quota 在线 的 man page。

IP 伪装

在路由器或网关中,IP 伪装将私有 IP 地址转换为全球 IP 地址。Turbolinux DataServer 7.1 使用 **iptables** 程序来实现这个转换。

iptables

Linux 内核程序 version 2.4 使用名为 **iptables** 的系统来控制网络防火墙的匹配规则(信息包过滤)。这个命令是 iptables。这是以往的 ipchain 提供的功能的扩展集. 下面举例 iptables 常用情形:

iptables -A INPUT -s test.Turbolinux.gr.jp -j REJECT

用这个命令,来自主机 test.turbolinus.gr.jp 的所有访问都被阻止。这些选项的意思是将规则"无论何时,只要有来自主机 test.turbolinus.gr.jp 的访问企图就转到目标 REJECT"添加到输入链。

运行以下命令,可以列出当前链的状态。刚才添加的条目将会出现。

iptables -L INPUT

在继续下一步之前,删除到目前为止所做的所有设置。使用-D 选项从 IP 链中删除一个或多个规则:

iptables -D INPUT 1

使用-F选项,可以同时全部删除:

iptables -F INPUT

有可能进行更细致的配置。例如,仅仅堵塞你自己主机上的 telnet port, 使其不能从指定的域连接,可以运行类似于以下的命令:

iptables -A INPUT -p TCP --source-port telnet -s

Turbolinux.gr.jp/25 -d test2.Turbolinux.gr.jp -j REJECT

这个命令阻断 telnet port 上从域 tubolinux.gr.jp/25 到 test2.Turbolinux.gr.jp 的连接。

如果想要阻断对指定主机的访问,可以应用以上设置;反过来,如果只想允许指定主机的访问,也能够进行设置。该命令如下:

iptables -A INPUT -p TCP --source-port telnet -s test.pht.co.jp -d test2.Turbolinux.gr.jp -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p TCP --source-port telnet -s 0.0.0.0/0 -d test2.Turbolinux.gr.jp -j REJECT

以上的命令序列进行以下操作:

- 设置以本主机自己为目标的信息包的规则
- 使用输出链来配置从主机自己到另一个主机的信息包
- 允许使用转发链来设置信息包路由规则

因为 IP 伪装是一种路由技术,要使用和配置转发链和 MASQ 目标。在配置路由时,运行以下所示命令。注意,路由是缺省关闭的,需要确保开启路由。

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

如果使用用户定义的链,便于动态添加或删除与指定的设备和主机有关的规则组。这就优于前面介绍的管理 IP 链的方法。要想了解更多的其他选项,请咨询 iptables 的在线 的 man page。

附录 A 基本操作

在本附录中,介绍了当你使用 Turbolinux 时,将会执行的某些操作。重点介绍的操作内容包括以下几方面:

- A-2 页上的"登录和退出登录"
- A-5 页上的"管理用户账户"
- A-9 页上的"关闭系统"
- A-11 页上的"使用文件"
- A-26 页上的"进程管理"
- A-30 页上的"管理设备"
- A-40 页上的"安装和升级软件包"
- A-43 页上的"访问在线手册"

登录和退出登录

与其他形式的 UNIX 类似,在你能使用 Turbolinux 前,必须先登录上去。由于 Turbolinux 是一种多用户操作系统,所以每位用户必须是唯一标识的。登录过程建立在各用户的身份识别上。通过这种方式,就能允许合法用户访问系统,并能将未得到授权的用户档在系统之外。

在 Turbolinux 的安装过程中,会创建超级用户(root)账户。通常情况下,在安装结束后,你应创建一些普通用户账户。

提示行前面的符号 "#"用于区别超级用户(root)和普通用户。普通用户的提示符是 "\$"。超级用户(root)和普通用户之间存在很多区别,要想了解这方面的更多信息,请参阅 A-5 页上的"管理用户账户"。

定义登录方法

当你安装 Turbolinux 时,就能定义登录方法。在安装过程中,缺省情况下,将选择"基于文本的登录"方法。安装完成后,如果你正确配置了 X Windows 系统,还能选择"图形登录"方法。无论是"图形登录"方法,还是"基于文本的登录"方法,两者的目的相同,但也存在差别,这取决于你是打算在系统控制台上工作,还是打算在 X Windows 系统中进行操作。

使用命令 xconfig,可启动配置工具,更改登录方法。也能使用命令 turboxcfg 来启动该工具。

使用命令行进行登录

当你启动了自己的 Turbolinux 系统时,在系统控制台上会出现登录提示符。随后,你可以输入自己的用户名和密码。在下面给出的命令序列中,显示了出现的情况。对于本例,主机名为 Turbo,用户名为 chris。

[Turbo] login: chris
Password: password
[chris@Turbo/home]\$

出于安全方面的原因, 系统不会显示密码字符串。

在上面的示例中,请注意主机名是如何从[hostname]变为[username@hostname/user_homedirectory]的,也就是说,从[Turbo]变为了[chris@Turbo/home]。

启动 X Window 系统

NOTE First, configure your X Window System with the **xconfig** or **turboxcfg** commands.

注释:

首先,应使用 xconfig 或 turboxcfg 命令配置你的 X Windows 系统

如果你是使用命令行来登录的,但却打算使用 GUI 桌面,可以通过键入下述命令来启动 X Windows 系统:

[chris@Turbo/home]\$ startx

在命令行下退出登录状态

要想以特殊用户身份退出登录状态,可以在命令行下键入命令 logout, 并按下回车键: [chris@Turbo /home]\$ logout

你也可以使用命令 exit 退出登录状态。

在关闭你的计算机前,必须切换到超级用户身份,然后运行 shutdown 命令。请参见 A-9 页上的"关闭系统"。

使用 GUI (图形化用户界面) 进行登录

GNOME GDM (土地神显示管理器) GUI 登录过程由两个步骤组成,这点与基于文本的登录一样:

- 1. 在登录行上(Login:)输入用户名,并按下回车键。
- 2. 在密码提示符处键入密码,并按下回车键。

当你成功地登录到系统后, X Window 系统开始启动,并显示你的 X Window 系统管理器桌面。

使用 GUI 退出登录

如果打算使用 KDE 从桌面环境退出,可在主菜单下选择"Logout",或选择带有通用电源开关符号的电源图标。

如果想使用 GNOME 退出桌面环境,可从 GNOME "足迹"菜单选择"Logout",或选择带半月亮符号的终端图标。

关闭系统

为了保持较高的系统安全水平,只有在以超级用户(root)身份登录到系统时,Turbolinux DataServer 7.1 才允许使用与关机有关的命令。要想关闭系统,首先就必须登录到系统。GNOME 用户可以选择"退出登录"(Logout)按钮,或使用菜单选项。如果你是以超级用户(root)身份登录系统上的,会出现关机选项菜单,其中包括"Halt"(停止)和"Reboot"(重新引导)选项。简单地选择所需的选项,然后选择"OK"即可。对于 KDE 用户,需要启动一个以超级用户(root)身份登录的终端会话进程。在控制台会话进程中,使用所选择的"halt"或"reboot"命令。

管理用户账户

在 Turbolinux 中,存在数种引用超级用户(root)的方法,它们是:

- · 超级用户(root)账户
- 超级用户(root)账户的登录目录
- 根目录,由一个单独的斜杠"/"表示。

超级用户(root)账户具有超级用户的特权。在整个系统中,超级用户(root)具有最高的权限和权威。当你以超级用户(root)身份登录到系统上后,就能访问、配置和运行任何程序。尽管这能为你提供强大的权限,但总是以超级用户(root)身份登录到系统也存在巨大的危险性。你可能无法将不正确的配置恢复为正常的情况,或者,你也可能删除了一个基本的或很重要的文件。

要想安全地进行操作,应以普通用户身份登录到系统,并使用 su 命令切换为超级用户身份(请参见 A-8 页上的"切换为另一个用户")。当你作为超级用户,以超级用户(root)的特权执行完所需的任务后,应退出超级用户(root)账户。

注释:

对于超级用户(root)账户和密码来说,应处于负责整个系统的人员的严格控制之下,该人员通常是系统管理员。

创建和更改用户账户(useradd, passwd)

通常情况下,在安装 Turbolinux 的过程中,仅会创建超级用户(root)账户。所有的普通用户账户均是在安装完成后创建的。

注释:

只有超级用户才能使用命令 useradd 和针对所有用户的 passwd 命令。一般的用户账户只能使用 passwd 命令来更改自己的密码。

创建一个新的用户账户

要想创建一个账户,如密码为 jasper123 的用户 chris,可使用下面给出的命令序列。在这个命令序列中,黑体表示的是用户的输入,非黑体表示的是系统的响应:

useradd chris

passwd chris

Changing password for user chris

New UNIX password: jasper123

Retype new UNIX password: jasper123

passwd: all authentication tokens updated successfully

#

注释:

在上面的命令序列中,当你键入 jasper123 时,键入的字符串不会出现在屏幕上。这是一种基本的安全防范措施。

更改密码

如果打算更改用户 chris 现在的密码,可以运行下面给出的命令序列。假定新密码是bambi321:

passwd chris

Changing password for user chris

New UNIX password: bambi321

Retype new UNIX password: bambi321

passwd: all authentication tokens updated successfully #

注释:

在上面的命令序列中,当你键入 bambi321 时,键入的字符串不会出现在屏幕上。这是一种基本的安全防范措施。

处理错误消息

当你设置密码时,可能会遇到下述错误消息中的一种:

BAD PASSWORD: it is too short 坏密码: 太短 当你键入的密码字符串不到 6 个字符时, 就会出现

该消息,如"me".

BAD PASSWORD: it is based on a 坏密码: 这是基于 当你输入了词典中常见的单词时,就会出现该消

dictionary word 词典的单词 息,例如"system12"。

BAD PASSWORD: it is too 坏密码: 过于简单 当你输入的密码字符串太简单或太系统时,,就会

simplistic/systematic /系统 出现该消息,例如"abcdef123456".

删除用户账户

要想删除用户账户,例如 chris,可以运行下述命令:

userdel chris

使用-r 选项, 还可以删除该用户的主目录, 例如:

userdel -r chris

注释:

只有超级用户才能运行命令 userdel。

切换为另一个用户(su)

你可以直接从当前用户切换为另一名用户,而不必执行繁琐的退出登录和登录操作。例如,如果你从当前用户身份切换为 terri,可以执行下述命令序列:

\$ su terri

Password: password

如果你不打算继续使用当前用户的用户环境,可以添加一个"-"(减号)选项,后跟

一个空格。

\$ su - terri

Password: password

注释:

当你以超级用户(root)身份登录到系统后,如果使用 su 命令,系统不会提示你输入用户密码。

当你以切换后的用户身份登录到系统上后,使用命令 exit 可以返回到上一次使用的用户身份:

\$ exit

exit

\$

如果你打算以超级用户(root)身份登录,可使用命令 su,不必给出任何参数:

\$ su

Password: root_password

#

如果你想了解当前用户的情况,可运行下述命令:

\$ whoami

terri

在上面的示例中,登录的用户是 terri。

关闭系统

对于 Turbolinux 来说,在你切断计算机的电源前,必须正确地关闭系统。如果你处在控制台环境下(即不在 X Window 系统中或 GNOME 桌面下),可以切换为超级用户身份,并在命令行中执行下述命令:

shutdown [options][time][message]

下面给出了可用的选项:

- -h 停止(暂停)
- -r 重新引导

你可以使用时间参数, 在一段时间后关闭系统:

xx.yy 在xx 小时 yy 分钟关闭系统

+x 经过 x 分钟后, 关闭系统

Now 立刻关闭系统

消息 "message"可省略,或者,你也可以向每位已经登录的用户发送一则消息。例如,消息 "The system will shutdown at 6 PM; please finish your work before then"(本系统将在下午 6 点关闭,请在此之前结束您手头的工作)可能会十分有用。

直接切断电源

如果你打算直接关掉机器,可运行命令:

shutdown -h now

或

halt

如果你处在 GNOME 环境中,可选择"Logout"(退出登录)图表,或选择菜单选项。 这时会显示一个菜单框,从"System"(系统)菜单下选择"Halt"(停止)。

这会执行恰当的关闭系统操作。但是,如果你采用的是基于文本的安装方式,随后使用了命令 startx 进入 X Window 系统,退出 GNOME 环境后,你将到控制台提示符下,不会出现系统 "System"菜单。在这种情况下,应遵循前面所介绍的命令行下的关闭系统步骤。对于 KDE 用户来说,需要启动一个终端会话进程,通过该会话进程使用关闭系统 "shutdown"命令,就像是在控制台上所进行的那样。

注释:

只有超级用户才能运行 shutdown 命令。

使用命令 halt,会终止所有正在运行的进程。一旦屏幕上显示了下述消息,就可以切断机器的电源。

The System is halted

关闭后重新启动系统

如果你希望立刻重新启动系统,可使用下述选项来运行 shutdown 命令:

shutdown -r now

或

reboot

计算机将显示一则消息, 通知你所有的进程均已被终止。然后系统会自动重新启动。

使用文件

通过查询具有唯一性的名称以及通过使用树形结构来保存它们,Turbolinux 系统能够跟踪文件和目录(文件夹)。在这一部分中,我们将介绍:如何获取你的系统上的文件和目录列表,如何将文件移动到另一个目录,如何拷贝或移动文件或目录,如何创建新的目录,以及如何删除目录。

列出文件和目录(1s)

使用命令 ls 可列出文件和目录,并了解到有关文件和目录的其他信息。它的格式如下: \$ ls [options] [file name] [directory name]

常用的选项有:

- -1 不仅列出文件名,还应列出各文件的的全部细节信息。
- -a 列出所有的文件,包括正常情况下隐含的文件。
- -F 在文件名上附着一个符号,以显示文件的类型(可执行文件用星号"*"表示,目录用斜杠"/表示"),在 Turbolinux 中,ls 被设置为了 ls –F 的别名。

如果未指定文件或目录名,那么将列出当前目录下的文件和子目录。

在下面给出的示例中,介绍了带有各种选项的 ls 命令。对于这里给出的示例,ls 命令是在目录/home/jon 下运行的。

在 Turbolinux 中,下述命令等同于-F选项:

\$ ls /home/jon

nsmail/ foo1 foo2

在 Turbolinux 中,命令 ls 的作用与 ls-F 相同。仅显示文件和目录:

\$ ls -l /home/jon

total 352

drwx----- 2 jon jon 1024 Aug 27 01:01 nsmail/ -rw----- 1 jon jon 356352 Aug 27 07:25 foo

显示每个文件和目录的详细信息:

\$ ls -a /home/jon

```
./
                   .bashrc
                                       .lang/
                                                     .vimrc
                   .elvisrc
                                       .less
                                                     .xemacs/
.ICEauthority
                                       .mc/
                                                     .xsession*
                   .exrc
.Xdefaults
                                       .rhosts
                                                     nsmail/
                   .gnome/
.bash_history
                   .gnome-desktop/
                                      .sawfish/
                                                     foo
.bash_logout
                   .gnome_private/
                                       .screenrc
                                                     foo1
.bash_profile
                                                     foo2
                   .inputrc
                                       .tcshrc
```

显示当前目录下的所有文件和目录,包括隐含文件、目录、以及子目录。

切换至不同的目录 (cd)

要想从当前目录切换到不同的目录,可使用 cd 命令。它的格式是: # cd [name of the desired directory]

如果你在使用 cd 命令时未带参数,即省略了目录名,那么命令 cd 会将你带到用户的主目录下。

没有必要总是为所需的目录指定完整的路径。可以使用下述参数:

- . 当前目录
- .. 当前目录的上一级目录
- ~ 用户的主目录
- 当前目录的前一个目录

举例说明,如果打算将当前目录(/home.jon)切换为目录/home,可使用下面给出的两个命令之一:

\$ cd /home

\$ cd ..

再举一例,如果打算将当前目录(/home)切换到用户的主目录,可使用下面给出的命令中的任何一种:

\$ cd /home/jon

\$ cd./jon

\$ cd jon

\$ cd ~

\$ cd

查出当前目录 (pwd)

要想查看你当前所在的目录,可以使用 pwd 命令:

\$ pwd

/home/jon

拷贝文件和目录 (cp)

使用命令 cp,不仅能将文件从一个位置拷贝到另一个位置,而且还能将整个目录及其子目录拷贝到不同的位置。命令 cp 的使用格式如下:

\$ cp [options] [source filename | source directory name] [destination filename | destination directory name]

命令 cp 的常用选项如下:

- -b 如果目标文件已存在,在执行拷贝操作前,会对已存在的文件进行备份。
- -f 如果目标文件已存在,该文件将被强行覆盖。
- -i 如果目标文件已存在,系统会询问你是否要覆盖该文件。如果回答"y"(是),已存在的文件将被覆盖。如果给出的回答是"y"以外的,不会执行拷贝操作(在 TurbiLinux 中, cp 的别名被设为 cp-i)。
- -u 如果目标文件已存在,只有当目标文件的日期比源文件的日期更早时,才会执行拷贝操作(如果目标 文件的日期较新,拷贝操作不会进行)。
- -p 在执行拷贝的过程中,保留源文件的属性(日期,所有者属性、许可权限)。
- -v 显示拷贝操作的结果(源文件名->目标文件名)。
- -R 以递归方式拷贝目录

在下面的示例中,给出了 cp 命令与各种选项的使用方法,同时也包括系统响应:

\$ cp -v file1.txt file2.txt

file1.txt -> file2.txt

使用-v 选项,会显示拷贝操作的结果。

\$ cp -v file1.txt ../public

cp: overwrite '../public/file1.txt'? y

file1.txt -> ../public/file1.txt

在这个例子中,由于 Turbolinux 命令 cp 的别名是 cp -i,而且存在具有相同文件名的目标文件,系统会询问你是否允许覆盖目标文件,如果你给出肯定的回答,拷贝将继续进行,并会显示拷贝的结果。

\$ cp -rv directory1/ directory2/

directory1/-> directory2/

整个目录"directory1"被拷贝到了目录"directory2"。

移动文件 (mv)

使用命令 mv,可以将文件和目录从一个位置移动到另一个位置。它的使用格式是:

\$ mv [options] [source filename | source directory name] [destination filename | destination directory name]

下面给出了常用的选项:

- -b 如果目标文件已存在,在执行移动操作前,会对已存在的文件进行备份。
- -f 如果目标文件已存在,该文件将被强行覆盖。
- -i 如果目标文件已存在,系统会询问你是否要覆盖该文件。如果回答"y"(是),已存在的文件 将被覆盖。如果给出的回答是"y"以外的,不会执行移动操作(在 TurbiLinux 中,mv 的别名被 设为 mv-i)。
- -u 如果目标文件已存在,只有当目标文件的日期比源文件的日期更早时,才会执行移动操作(如果目标文件的日期较新,移动操作不会进行)。
- -v 显示移动操作的结果(源文件名->目标文件名)。

例如,如果打算将文件 file1.txt 移动到目录../public 下,可以采用下述方式使用命令 mv: \$ mv -v file1.txt ../public

mv: overwrite '../public/file1.txt'? y

file1.txt -> ../public/file1.txt

在这个例子中,由于 Turbolinux 命令 mv 的别名是 mv –i,而且存在具有相同文件名的目标文件,系统会询问你是否允许覆盖目标文件,如果你给出肯定的回答,移动将继续进行,并会显示移动的结果。

注释:

如果你打算移动多个目录,但是却存在具有相同名称的目标目录,不会执行移动操作。

更改文件名(mv)

使用命令 mv, 你还能更改文件的名称, 它的格式是:

\$ mv [options] [source filename | source directory name] [destination filename | destination directory name]

常见的选项有:

-v 显示更改名称操作的结果(源文件名->目标文件名)。

例如,要想将文件名 file1.txt 更改为 file2.txt, 可以按下述方式使用命令 mv: \$ mv -v file1.txt file2.txt

file1.txt -> file2.txt

如果你省略了-v 选项,将不会出现要求进行确认的系统响应。要想了解更多的信息,请参阅 mv 的 的 man page。

创建目录 (mkdir)

使用命令 mkdir, 可以创建新的目录。该命令的格式是:

\$ mkdir [options] [name of the new directory]

该命令的常用选项有:

-m 在创建新目录的同时设置许可权限。

例如,如果打算在当前目录下创建目录"mydirectory",可以按下述方式使用命令 mkdir: \$ mkdir mydirectory

\$ **ls**

mydirectory/

在目录"mydirectory/"中会出现斜杠"/",这是因为在Turbolinux中,命令 ls 的别名被设置为了 ls-F。

删除文件和目录 (rm, rmdir)

可以使用命令 rm 来删除文件和目录。也可以使用命令 rmdir 来删除空目录。这两个命令的格式是:

\$ rm [options] [name of file to delete | name of directory to delete]

\$ rmdir directoryname

下面给出了常用的选项:

- -f 强行删除用户不具有写权限的一个文件或多个文件。
- -i 如果目标文件已存在,系统会询问你是否要覆盖该文件。如果回答"y"(是),已存在的文件将被覆盖。如果给出的回答是"y"以外的,不会执行移动操作(在 TurbiLinux 中,rm 的别名被设为rm-i)。
- -v 显示删除操作的结果。
- -r 以递归方式删除所有的文件、子目录和目录。

例如:

要想删除位于当前目录下的文件 file1.txt,可以按下述方式运行命令 rm:

\$ rm -v file1.txt

rm: remove 'file1.txt'? y

在这个示例中,由于 Turbolinux 命令 rm 的别名被设为了 rm-i,而且你也对系统的询问作了肯定的回答 "y",因此该文件将被删除。

如果你打算删除目录"/home/directory1"以及它的子目录,可以按下述方式使用 rm 命令:

\$ rm -riv /home/directory1/

rm: descend into directory '/home/directory1'? y

removing all entries of directory /home/directory1

rm: remove '/home/directory1/file1.txt'? y

removing /home/directory1/file1.txt

rm: remove directory '/home/directory1'? y

removing the directory itself: /home/directory1

如果打算删除空目录"directory2",可以按下述方式执行命令 rmdir:

\$ rmdir directory2

在本例中,系统不会给出要求进行确认的提示。要想了解更多的信息,请参见 rmdir 的 man page。

查看文本文件(cat, less, more)

如果你打算查看文本文件的内容,可以使用命令 cat、less 和 more。命令 cat 的格式是: \$ cat [options] [name of file to view]

常用的选项是:

-n 显示行号

例如,如果希望显示文件/etc/lilo.conf的内容,可以按下述方式使用命令cat:

\$ cat -n /etc/lilo.conf

- 1 boot=/dev/hda
- 2 map=/boot/map
- 3 install=boot/boot.b
- 4 prompt
- 5 lba32
- 6 imeout=50
- 7 default=linux
- 8 image=boot/vmlinuz
- 9 label=linux
- 10 root=/dev/hda6
- 11 initrd=/boot/initrd

12 read-only

使用命令 cat 时,一个长文件会在屏幕上滚动显示,你只能看到文件的末尾。这很不方便。如果你打算一个屏幕一个屏幕地显示长文件,命令 less 和 more 更为适合。命令 less 的格式是:

\$ less [options] [name of file to view]

使用 less 命令来查看文件时,可以使用数种击键命令,主要的击键命令如下:

击键命令 功能

 空格
 向下滚动一个屏幕

 回车
 向下滚动一行

 q
 中断显示、退出

/<search pattern> 从当前屏幕开始,正向搜索"search pattern"。

 n
 重复搜索操作

 d
 向下滚动半屏

 h
 显示帮助信息

 w
 向上滚动一个屏幕

 u
 向上滚动半个屏幕

y 向上滚动一行

? <string pattern> 从当前屏幕开始,逆向搜索"search pattern"。

N 从当前屏幕开始,重复执行前一次的逆向搜索操作

m 给出详细提示(与 more 类似), 屏幕上最后一行的位置将以它在文件中的百分比表

示。缺省情况下, less 的提示是冒号":"。

M 给出的提示比 m 更详细

例如,如果向显示文件/etc/X11/xinit/xinitrc的内容,可按下述方式使用命令 less:

\$ less /etc/X11/xinit/xinitrc

userresources=\$HOME/.Xresources

usermodmap=\$HOME/.Xmodmap

sysresources=/etc/X11/xinit/Xresources

sysmodmap=/etc/X11/xinit/Xmodmap

if [-f \$sysresources]; then

xrdb -merge \$sysresources

fi

if [-f \$sysmodmap]; then

xmodmap \$sysmodmap

fi

if [-f \$userresources]; then

如果在一个屏幕上仅显示了文件的部分内容,在屏幕的下方将出现一个状态行,在该行上将显示类似"/etc/X11/xinit/xinitrc 1/89 30%"的内容,它表示的是,已经显示的内容在文件中的百分比。当与-m 选项一起使用命令 less 时,就会显示百分比。

命令 more 是命令 less 的较早版本,其特性也不如 less 丰富,more 命令的格式是: \$ more [options] [name of file to view]

对于 more 命令,缺省设置是给出"已显示内容的百分比"。

查找文件 (find)

要想查找、定位任何文件,可以使用 find 命令,该命令的格式是:

\$ find [options] [path to search target] [expressions] 该命令的常用选项包括:

-name <string pattern> 搜索与<string pattern>匹配的文件

-iname <string pattern> 搜索与<string pattern>匹配的文件,忽略大小写之间的区别
-path <string pattern> 搜索与<string pattern>匹配的文件,包括完整的路径名

-ipath <string pattern> 搜索与<string pattern>匹配的文件,包括完整的路径名,忽略大小写之间的区

别

-uid <user ID>目标文件的数值用户 ID,用<user ID>指明-user <user name>目标文件的所有者,用<user name>指明-gid <group ID>目标文件的数值组 ID,用<group ID>指明-group <group name>目标文件所属的组,用<group name>指明

例如,如果打算搜索目录/etc 下结尾为.conf 的所有文件,可以键入下述命令:

\$ find /etc -name "*.conf"

/etc/resolv.conf

/etc/ld.so.conf

/etc/X11/gdm/gdm.conf

•

/etc/smb.conf

/etc/yp.conf

/etc/lilo.conf

/etc/apcupsd.conf

/etc/esd.conf

/etc/xinetd.conf

设置<string pattern>时,可以使用通配符 "*"和 "?"。关于更多的信息,请参阅 find 的 man page。

搜索字符串 (grep)

如果打算搜索文本文件中的文本字符串,应使用命令 grep, 该命令的格式是: \$ grep [options] [string pattern for search] [target files]

该命令的常用选项包括:

-i 在搜索过程中,忽略大小写字符之间的区别

-l 不同于常规的搜索结果,仅列出文件的名称

-n 显示行的号码

-x 仅搜索与整个 "string pattern" 行相匹配的结果。

例如,如果打算在/etc/lilo.conf 下搜索包含字符串"boot"的所有文件,可以按下述方式使用命令 grep:

\$ grep -n boot /etc/lilo.conf

1:boot=/dev/hda

2:map=/boot/map

3:install=/boot/boot.b

8:image=/boot/vmlinuz

11: initrd=/boot/initrd

其中, -n 选项可以在显示出的搜索结果上添加行号。

压缩和解压缩文件 (gzip)

在很多场合下,你可能会希望通过压缩来降低大文件的尺寸。与该过程相反,有些时候,你可能需要对已经压缩的文件进行解压缩操作(已压缩的文件具有.gz的扩展名)。执行这类任务时,可以使用命令gzip。使用命令gzip的格式如下:

\$ gzip [options] [file name]

该命令常用的选项有:

-d 解压缩文件。如果省略了-d 选项,将执行压缩操作。

-f 强制覆盖具有相同名称的文件

v 以详细方式显示操作结果

例如,如果你打算压缩目录下所有的.txt 文件,并以详细方式显示结果,可以按下述方式使用 gzip 命令:

\$ gzip -v *.txt

file1.txt: -82.6% -- replaced with file1.txt.gz file2.txt: -53.0% -- replaced with file2.txt.gz file3.txt: -72.2% -- replaced with file3.txt.gz file4.txt: -75.3% -- replaced with file4.txt.gz file5.txt: -66.5% -- replaced with file5.txt.gz

文件中的扩展名.gz表示该文件已被压缩。

现在,如果你打算对上一个示例中压缩的所有文件执行解压缩操作,可以按下述方式使用 gzip 命令:

\$ gzip -dv *.gz

file1.txt.gz: -82.6% -- replaced with file1.txt file2.txt.gz: -53.0% -- replaced with file2.txt file3.txt.gz: -72.2% -- replaced with file3.txt file4.txt.gz: -75.3% -- replaced with file4.txt file5.txt.gz: -66.5% -- replaced with file5.txt

创建和提取归档文件(tar)

使用命令 tar, 你可以将多个文件合并到一个单独的归档文件中。如果你愿意,可以在将文件合并到归档文件之前,先对每一个文件进行压缩处理。对于归档系统硬盘、移动硬盘或磁带上的重要数据来说,这是一个十分有用的命令。

命令 tar 的使用格式是:

\$ tar [options] [file name of archive] [target file name]

命令 tar 能使用的常见选项包括:

-c 创建一个新的归档文件
-f 使用文件名来创建归档文件
-v 按详细方式列出已处理的文件
-x 从归档文件中提取文件
-z 使用 gzip,在将文件添加到归档文件前对其进行压缩,或者是从归档文件中提取出文件

例如,如果你打算创建一个包含当前目录下所有.txt 文件的归档文件,可以按照下面给出的方式使用 tar 命令。

\$ tar -cvf file.tar *.txt

file1.txt

file2.txt

file3.txt

file4.txt

file5.txt

在上面所给的示例中,命令 tar 创建了一个名为 file.tar 的归档文件,在该归档文件中包含了所有列出的文本文件。

现在,如果你打算从上一个示例中创建的归档文件中提取出所有的文件,可以按照下述方式使用 tar 命令:

\$ tar -xvf file.tar

file1.txt

file2.txt

file3.txt

file4.txt

file5.txt

在上面给出的示例中,命令 tar 将归档文件 file.tar 中的所有文件提取出来,并将它们显示在屏幕上。归档文件通常采用.tar.gz 形式的扩展名。对于这类文件来说,在对它们进行了归档操作后,又使用了 gzip 命令对其进行了压缩处理。你可以在一个操作步骤中,对这类文件进行解压缩和提取处理,例如:

\$ tar -zxvf file.tar.gz

file1.txt

file2.txt

file3.txt

file4.txt

file5.txt

进程管理

从术语"进程"的广义意义上讲,由用户启动的进程、运行在后台的服务器服务、以及端口监督程序均属于"进程"。由于 Turbolinux 是一种多用户操作系统,因此进程管理很有必要。在下面,我们介绍了多种与进程管理有关的命令。

查出进程的状态 (ps)

要想查出某一进程或多个进程的状态,可以使用 ps 命令。也可以使用命令 ps 来确定正在运行的进程。运行该命令的格式如下:

\$ ps [options]

命令 ps 能使用的常见选项包括:

 -a
 显示由当前终端启动的所有进程

 -f
 以树形格式显示进程的层次结构

 -l
 显示详细列表(长格式)

 -u
 按用户定义的格式显示信息

-x 还应显示那些不是由当前终端(tty)启动的进程

例如,如果打算显示当前正在运行的所有进程,可以采用下述方式来运行 ps 命令: \$ ps -ax

PID	TTY	STAT	TIME	COMMAND
1	?	S	0:03	init
2	?	SW	0:00	[kflushd]
3	?	SW	0:00	[kupdate]
4	?	SW	0:00	[kpiod]
5	?	SW	0:00	[kswapd]
6	?	SW	< 0:00	[mdrecoveryd]
159	?	SW	0:00	[apmd]
169	?	S	0:00	syslogd -m 0
177	?	S	0:00	klogd
187	?	S	0:00	/usr/sbin/atd
197	?	S	0:00	crond
208	?	SW	0:00	[inetd]
214	?	S	0:00	/usr/sbin/sshd
252	?	SW	0:00	[dpkeyserv]
262	?	SW	0:00	[papd]
267	tty2	S	0:00	login root
268	tty3	SW	0:00	[mingetty]
269	tty4	SW	0:00	[mingetty]
270	tty5	SW	0:00	[mingetty]
271	tty6	SW	0:00	[mingetty]

要想以树形格式显示所有的当前进程,可按下述方式使用 ps 命令: \$ ps -axf

如果打算了解更多的,请参阅 ps 的 的 man page。

终止进程(kill)

你可以有选择地终止当前正在运行的进程。要想执行该任务,可以使用 kill 命令。命令 kill 的格式是:

\$ kill [options] [PID]

其中 PID 表示进程 ID,这是指定给进程的具有唯一性的号码。

常用的选项如下:

-l 列出所有的信号名

-<signal number> 将由参数 "signal number" (信号号码) 指定的信号发送给进程。关于这些信号的

详细信息,请参阅 kill 命令的 的 man page。

例如,如果打算显示所有可用的信号号码以及它们的名称,可以按下述方式使用 kill 命令:

\$ kill -l

1)	SIGHUP	2)	SIGINT	3)	SIGQUIT	4)	SIGILL
5)	SIGTRAP	6)	SIGABRT	7)	SIGBUS	8)	SIGFPE
9)	SIGKILL	10)	SIGUSR1	11)	SIGSEGV	12)	SIGUSR2
13)	SIGPIPE	14)	SIGALRM	15)	SIGTERM	17)	SIGCHLD
18)	SIGCONT	19)	SIGSTOP	20)	SIGTSTP	21)	SIGTTIN
22)	SIGTTOU	23)	SIGURG	24)	SIGXCPU	25)	SIGXFSZ
26)	SIGVTALRM	27)	SIGPROF	28)	SIGWINCH	29)	SIGIO
30)	SIGPWR	31)	SIGSYS	32)	SIGTRMIN	63)	SIGRTMAX

如果省略了"signal number"(信号号码), kill 命令会发送一条软终止信号(信号号码为 15,与 SIGTERM 对应)。

例如,你可以按照下述方式,使用命令 kill 终止 PID 为 555 的进程,而无需指定信号号码 (signal number):

\$ kill 555

要想强行中止某一进程,可指定-9选项,它对应于信号"SIGKILL":

\$ kill -9 555

注释:

要想对某一进程执行 kill 命令,你必须具有超级用户的权限,或是该进程的所有者。

管理设备

Turbolinux 是 UNIX 的一种派生系统,因此它将鼠标、硬盘驱动器、以及周边设备等均视作文件。

与 UNIX 类似,Turbolinux 也是按反向树形结构来组织的,以根"/"作为起点和基础。正如前面所讲的那样,设备被当作文件对待。各种设备存在于互相连接的树形结构中。对于诸如 CDROM、软盘驱动器等设备(构成了互相连接的树形结构),Turbolinux 是通过"mount"(装载)命令来处理它们的。

分区

一个单独的物理硬盘必须被分割成一个或更多的分区,从逻辑上讲,这些分区是物理硬盘上的不同区域。

所谓分区,就是以逻辑方式对物理硬盘上的各个部分进行分配。通过这种方式,系统就能将一个物理硬盘视为多个磁盘。在微软的 DOS 和 Windows 操作系统下,为每个分区指定了单独的驱动器字母,例如驱动器 C、驱动器 D 等。不过,在 Turbolinux 中,不存在这种驱动器概念,就像 UNIX 中一样。驱动器和分区均被当作文件对待,如下所示:

IDE 硬盘驱动器:

/dev/hda primary master (第1驱动器)

/dev/hdb primary slave (第1从属驱动器)

/dev/hdc secondary master (第2驱动器)

/dev/hdd secondary slave (第 2 从属驱动器)

SCSI 硬盘驱动器:

/dev/sda

/dev/sdb

/dev/sdc

... 按 SCSI ID 排列

还包括分区信息:

/dev/hda1

/dev/hda2

/dev/hda3

...

分区和文件系统

不同的操作系统采用了不同的方式来处理分区。典型情况下,MS-DOS 和 Windows 系统采用了 FAT 和 NTFS 文件系统,其中,每个分区的行为方式和外观表现看上去就像是分离的银盘。对于 MacOS 操作系统,它采用的文件系统是 HFS,OS/2 采用的是 HPPS。与 UNIX 一样,在 Turbolinux 上,采用了等级式的文件系统结构。对于 Turbolinux 来说,标准的文件系统是 ext2。

这些文件系统各不相同,因此,你不能在相同的分区上放置不同的文件系统。换句话讲,要想让其他操作系统与 Turbolinux 共存于相同的物理硬盘上,那么每种操作系统必须有自己的分区。

例如,如果你创建了一个采用 FAT 文件系统的分区,就不能在该分区上安装 Turbolinux。你将不得不彻底删除已有的分区,并为 Turbolinux 创建一个新的分区。

为什么要对磁盘进行分区?

应对磁盘进行分区,以决定将系统和用户文件放置在何处。在微软的 Windows 环境下,你可以使用 fdisk 程序来对分区进行管理。当然,也可以考虑采用第 3 方的实用程序,如 Partition Magic(分区魔术师),使用该实用程序,可以在不删除已有分区的情况下,创建新的分区。

在 Turbolinux 系统上,你可以使用 Linux 的 fdisk 程序来创建或删除分区。你需要使用 Linux 版本的 fdisk 程序来创建 ext2 文件系统。在 Turbolinux 系统上,微软的 Windows 版 fdisk 程序不能运行。

Turbolinux 仅推荐使用 fdisk,如果你对该程序比较熟悉的话。Linux 版本的 fdisk 程序采用了命令行界面,不提供联机指示功能。

注释:

在删除任何分区前,进行数据备份时应格外小心。删除分区后,原先位于该分区上的所有数据均将丢失。

引导和交换分区

当你安装 Turbolinux 时,为一个单独的系统创建多个分区的情形十分常见。最低程度,你需要创建一个交换(swap)分区。交换分区将被系统用作"虚拟内存",用户不能访问该分区。

在很多情况下,除了根分区(root)和交换分区(swap)外,创建多个其他分区是不错的想法。至于这些其他分区的设置方法,则取决于你要运行的 Turbolinux 系统的类型。例如,如果有很多登录用户,就必须在/home 下提供大量的可用空间。对于这种情况,你可能会希望创建一个分区,以便更有效地利用大容量硬盘。或者,为了使数据备份更加容易,你可能会考虑创建一个仅用于备份的分区,将数据备份从根目录下分离出来。不存在能在所有情况下均能良好工作的单一方案。你应当根据自己的实际需要,对硬盘进行具有自己特点的分区处理。在执行这类操作时,(强烈建议)应预先制定一个分区计划。

使用 mount 命令

你可以使用 mount 命令来访问各种文件和文件系统,包括 Turbolinux 系统上软盘驱动器和 CD-ROM (请回忆一下前面介绍的,UNIX 将大多数 I/O 设备视为文件)。下面给出了 mount 命令的格式。要想了解更进一步的细节,请参阅 mount 的 的 man page。

mount [options] [device to mount] [mount-point]

命令 mount 的常用选项有:

-r 装载文件系统,只读

-w 装载文件系统,读/写

-v 详细模式,显示当前的装载信息

-t 使用指定的文件系统类型进行装载

一些常用的文件系统类型如下:

ext2 在 Turbolinux 文件系统上使用标准 Linux 文件系统。

ext3 新的 Linux 文件系统。

iso9660 CD-ROM 文件系统。

Hfs 标准 MacOS 文件系统。

Hpfs 标准 OS/2 文件系统(只读)。

Msdos 标准 MS-DOS 文件系统(不支持长文件名)

Vfat 用于 MS-DOS 和 Windows 95/98 的标准文件系统(支持长文件名)。

Swap 用于交换分区的文件系统。

使用 MS-DOS 软盘

使用下述命令,可以读取采用 MS-DOS 格式的软盘:

mount -t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy

此外,还有一种名为 mtools 的方便工具,使用该工具,可以访问软盘,而不必首先装载它们。通过 mtools,你可以得到相同的效果,就像是运行 MS-DOS 命令本身那样,方法是在正常的 MS-DOS 命令前添加前缀 "m",如下所示:

mdir

mcopy

mdel

例如,如果打算在装载点/mnt/cdrom 处装载一个 CD-ROM,可以使用下述命令:

mount -r -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom

上面给出了该命令语法的通常格式。不过,在 Turbolinux 中,CD-ROM(iso9660)和 软盘(ext2)具有各自的装载点,这些装载点在文件/etc/fstab 中设置,可以将 mount(装载)命令简写为:

mount /mnt/cdrom

mount /mnt/floppy

要想弹出 CD ROM 或软盘,首先必须使用命令 unmount 卸载它:

umount /mnt/cdrom

注释:

只有超级用户才能执行 mount (装载) 和 unmount (卸载) 命令

了解磁盘的使用情况(df, du)

有两个命令 df 和 du,使用它们,可以确定出在系统硬盘上已使用了多少空间,或可用的空间有多少。

使用命令 df,可以确定在一个或多个文件系统上(即分区上)有多少可用的磁盘空间。 使用命令 du,可以确定出单独的文件所使用的磁盘空间,而不是文件系统所使用的磁 盘空间。

使用 df 命令

使用 df 命令,可以确定在一个或多个当前装载的文件系统上有多少可用的磁盘空间。 使用 df 命令的格式如下:

\$ df [options] [target device name | target partition name | target directory name | target file name]

该命令会显示全部容量、已经使用的空间数量、可用的空间数量、以块为单位(1024 字节)表示的已使用的空间百分比、以及装载点。当你省略了目标时,将显示与当前装载的 所有分区有关的信息。

该命令常见的选项有:

 -a
 显示所有文件系统上的信息。

 -k
 以千字节为单位显示大小

 -m
 以兆字节为单位显示大小

 -h
 用 G (表示吉字节)、M (表示兆字节)后缀显示大小

 -H
 作用与-h 基本相同,差别在于采用的单位是"1000字节"而不是"1024字节"以信息节点为单位显示大小

在下面的示例中,给出了带不同选项的 df 命令的用法:

\$ df					
Filesystem /dev/hda2 /dev/hda6 /dev/hda5	1k-blocks 1981000 1981000 1981000	Used 193574 14349 1099841	Available 1685012 1864239 778747	Use% 10% 1% 59%	Mounted on / /home /usr
\$ df -a					
Filesystem Proc /dev/hda6 /dev/hda5	1k-blocks 0 1981000 1981000	Used 0 14349 1099841	Available 0 1864239 778747	Use% - 1% 59%	Mounted on /proc /home /usr
\$ df -k					
Filesystem /dev/hda2 /dev/hda6 /dev/hda5	1k-blocks 1981000 1981000 1981000	Used 193574 14349 1099841	Available 1685012 1864239 778747	Use% 10% 1% 59%	Mounted on / /home /usr
\$ df -m					
Filesystem	1M-blocks	Used	Available	Use%	Mounted on

/dev/hda2	1935	189	1645	10%	/
/dev/hda6	1935	14	1820	1%	/home
/dev/hda5	1935	1074	760	59%	/usr

使用 du 命令

使用 du 命令,可以了解在每个目录已经使用了多少空间。使用 du 命令的格式如下: \$ du [options] [target directory name | target file name]

在指定的目录下,将以块为单位显示各文件的大小。如果省略了目标,将显示与当前目录有关的信息。

该命令常见的选项有:

```
      -a
      显示所有文件的计数,不仅仅是目录。

      -b
      以字节为单位显示大小

      -c
      在最后一行上显示目标的全部大小

      -k
      以千字节为单位显示大小

      -h
      用 G (表示吉字节)、M (表示兆字节)后缀显示大小

      -H
      作用与-h 基本相同,差别在于采用的单位是"1000字节"而不是"1024字节"
```

下面给出了单独使用命令 du,以及与选项-b(字节)一起使用 du 命令的示例:

\$ du /home

12	./lost+found
776	./ftp/lib
1	./ftp/pub
778	./ftp
22	./httpd/cgi-bin/man
142	./httpd/cgi-bin
47	./httpd/html/manual/images
339	./httpd/html/manual/misc
594	./httpd/html/manual/mod
8	./httpd/html/manual/search
123	./httpd/html/manual/vhosts
1425	./httpd/html/manual
1438	./httpd/html
37	./httpd/icons/small
136	./httpd/icons
17	./httpd/aux/man
18	./httpd/aux
1735	./httpd
1	./gopher
1	./samba
193	./public
1	./nfs
14002	

\$ du -b /home

12288	./lost+found
794624	./ftp/lib
1024	./ftp/pub
796672	./ftp
22528	./httpd/cgi-bin/man
145408	./httpd/cgi-bin
48128	./httpd/html/manual/images
347136	./httpd/html/manual/misc
608256	./httpd/html/manual/mod

8192 ./httpd/html/manual/search 125952 ./httpd/html/manual/vhosts 1459200 ./httpd/html/manual 1472512 ./httpd/html 37888 ./httpd/icon/small 139264 ./httpd/icons 17408 ./httpd/aux/man ./httpd/aux 18432 ./httpd 1776640 ./gopher 1024 1024 ./samba 197632 ./public 1024 ./nfs 14338048

安装和升级软件包

Turbolinux 采用 rpm 作为自己的软件包管理器,该管理器能提供一个有效的管理环境,在这个环境下,你可以安装、卸载、升级、或检查软件包。此外,它还能对软件包之间的关联性进行管理。

可以在命令行下运行 rpm 软件包管理器。使用 Turbolinux 的工具 turbopkg, 也能管理软件包。

注意,对于某些软件包而言,可能需要超级用户的权限才能安装。 在 Turbolinux 的安装光盘上,这些软件包保存在目录 turbo/RPMS/下。

使用 rpm

使用 rpm 命令的格式如下:

\$ rpm [options] [RPM package name]

命令 rpm 的常见选项有:

-I 安装 -U 升级 -e 删除

-h 用混编字符 "#" 标志显示进展状态

-v 详细显示(与-h 一起使用可获得更好的显示效果)

-q 查询当前已经安装的软件包

RPM 使用示例

如果以前采用了rpm 在你的系统上安装了软件包 apache-1.3.20-6.i386.rpm,那么你就可以使用rpm 命令来完成下述任务。

了解与当前已安装的 rpm 软件包有关的信息:

#rpm-qapache

apache-1.3.20-6.i386.rpm

如果未安装该软件包,会出现下述消息:

package apache is not installed (未安装软件包 Apache)

查看所有文件的列表,这些文件与当前已安装的 rpm 软件包有关。如下所示:

rpm -ql apache

/etc/httpd

/etc/httpd/conf

/etc/httpd/conf/access.conf

. es omitted>

/var/www/icons/uuencoded.gif /var/www/icons/world1.gif /var/www/icons/world2.gif

卸载软件包,这时可按下述方式运行 rpm 命令:

#rpm -e apache

要想显示与 Apache 软件包有关的信息,可按下述方式运行 rpm 命令:

rpm -qi apache

Relocation: (not relocateable) : apache (名称) (重新布置:不能)

Version : 1.3.20 Vendor: Turbolinux

(主版本) (销售商)

Build Date: Tue 04 Sep 2001 05:19:49 Release

(次版本) (创建日期:)

Install date : Tue 02 Oct 2001 06:42:12 AM PDT Build Host: cathedral.jp.tlan

(安装日期) (建立的主机:)

Group Source RPM: apache-1.3.20-6.serc.rpm : System Environment/Daemons

(组) (系统环境/端口监督程序) (源 RPM:)

Size : 1127235 License: Freely distributable and usable (许可: (大小)

自由发布和使用)

Packager Turbolinux

(包装商)

URL : http://www.apache.org/httpd.html

Summary : The most widely used Web server on the Internet (概述) (Internet 上使用最广泛的 Web 服务器)

: Apache is a powerful, full-featured, efficient and freely-available Web server. Apache is Description (描述) also the most popular Web server on the Internet (Apache 是一种强大的、具有完整特性的、 高效的、和免费的 Web 服务器。Apache 还是 Internet 上最流行的 Web 服务器)

注释:

在安装 CD 上, rpm 软件包位于目录 turbo/RPMS/下。首先, 你必须将 CD-ROM 装载为 /mnt/cdrom。某些软件包只有超级用户才能安装。

访问在线手册(man page)

在各种各样的 UNIX 系统的衍生系统中,均包括传统的在线参考手册,你可以使用 man 命令来访问它。在这些衍生的操作系统中,也包括 Turbolinux。使用 man 命令的一般格式是:

\$ man [options] [chapter number] [the name of the command you want information about]

注释:

使用命令 man 浏览信息的方式与使用 less 命令的极其相似。

命令 man 的常用选项如下:

- -a 列出与查找命令有关的所有 的 man page
- -w 列出将显示的 的 man page 所在位置的完整路径

例如,如果打算查看,命令 ls 的 的 man page,可以按照下述方式使用命令 man: \$ man ls

再举一例,如果打算查看与 mount 命令有关的所有 的 man page,可以按照下述方式使用 man 命令:

man -aw mount

/usr/man/man8/mount.8

/usr/man/man2/mount.2

注意,在线手册分为以下几个部分:

- 1. Shell commands (外壳程序命令)
- 2. System calls (系统调用)
- 3. Library calls (库函数调用)
- 4. Special files (特殊文件)
- 5. File formats and conventions (文件格式和规范)
- 6. Games (游戏)
- 7. Macro packages and conventions (宏软件包和规范)
- 8. System administration commands (系统管理命令)
- 9. Kernel routines (内核例行程序)

例如,作为一种系统调用,对命令 mount 的解释位于第 2 部分"System calls"(系统调用);同时,作为一种命令,在第 8 部分"System administration commands"(系统管理命令)给出了对它的解释。因此,要想了解与命令 mount 有关的信息,应键入下述内容:

\$ man mount

关于命令 man 使用方法的详细介绍,请参阅 man 自己的 的 man page。要想执行该操作,可:

\$ man man

附录 B TCP/IP 联网

在本附录中,我们在更高层次上描述了TCP/IP网络的基本部件。

在你安装 Turbolinux 的过程中,可以执行各种配置任务,如设置网络接口等。在运行不同的服务器程序前,必须完成这些配置任务。通过本章,你将在更高层次上理解 TCP/IP 网络以及它的某些基本组件。

TCP/IP

TCP/IP 是传输控制协议/Internet 协议的首字母缩写。通过结合,这两个协议能够在网络上(包括 Internet 上)的两台或多台计算机之间提供数据传输服务。下面,给出了对这两个协议工作方式的简要、简单化的描述。

- 在源计算机处,TCP 协议将数据信息分割成多个数据报,为期添加题头,并为每个分割后的单元添加序列号。然后将这些单元递送给 IP 协议。
- IP 协议负责创建信息包,每个信息报中均包含源 IP 地址和目标 IP 地址、物理地址、以及 TCP 数据报。然后,IP 协议将这些信息包递送给数据链路层,数据链路层负责将这些信息包递送到目标地址。
- 在目标计算机处, IP 协议负责检查是否已收到完整无缺的信息包,并将收到的信息报向上递送给 TCP 协议。不过, IP 协议并不检查数据片段本身的完整性。
- TCP 协议会对信息包进行数据完整性检查、按照正确的顺序将这些信息包组装起来, 将其准确恢复成原始的状态,然后将它们送到目标计算机上。

TCP 协议与开放式系统互联(OSI)模型的传输层对应, IP 协议对应于 OSI 模型的网络层。IP 协议不保证信息包内数据的完整性。这项任务由 TCP 协议负责。

以太网

以太网最早是在上个世纪 70 年代末由施乐(Xerox)公司开发的。目前(在本手册中讨论)的以太网版本是版本 2,它是由施乐(Xerox)、DEC 和 Intel 共同制定的标准,对应于IEEE802.3 标准。

以太网采用了总线或星型拓扑,并采用了 CSMA/CD 来管理网络通信量。在一个以太网网络上,各个节点(计算机、打印机等)通过同轴电缆、光缆或双绞线链接在一起。

TCP/IP 协议组是众多 Internet 协议组中的一种。不过对于以太网网络而言,TCP/IP 协议组已经成为了事实上的数据通信标准。它将要从一个节点发送到另一个节点的所有数据分割成多个信息包,在每个信息包中插入题头和报尾,并将这些信息包递送给硬件设备,由硬件设备完成传输。在信息包的题头中包含源地址和目标地址,以及其他信息。

在以太网网络上,每个节点会不断检查在网络上传递的每个信息包,而且仅接收那些明确发送给自己(本节点)的信息包或发送给多个节点的广播信息包。当采用了交换式网络集线器或路由器时,交换式网络集线器或路由器能够检查信息包的目标地址,并将信息包传送给另一个网络或子网。

CSMA/CD 协议

CSMA/CD (带有冲突检测的载波侦听多路存取)协议是用于以太网传输的多种协议中的一种。很多情形下,多台主机会试图同时传输数据,该协议能够处理这类情形,如不然,就会导致信息包"碰撞"。CSMA/CD 协议会不断地监测物理网络电缆(载体),如果发现在网络上存在"交通堵塞",就不会传输信息包。它将等待,直到网络上的"交通堵塞"解除为止,随后才会传输信息包。尽管如此,"碰撞"仍会发生。

出现这种情况时,将重新传输信息包。因此,通过 CSDA/CD 协议,就有可能构建一个能支持大量计算机和其他设备的网络。在极端的情况下,碰撞的数量会导致网络性能的急剧降低。但是,通过使用路由器或交换式网络集线器,将一个较大的网络分割成数个较小的网络,就能够避免这种情况。

MAC 地址

在以太网网络上,IP 地址是一种逻辑地址,而介质访问控制地址(或 MAC 地址)则是指定给每个网络接口卡(NIC)的唯一的实质地址。每个节点都会创建并维护一个特定的地址表,在这个地址表中包含了 IP 地址以及对应的 MAC 地址。为了创建这个地址表,单独的节点会使用地址解析协议(ARP)。请参见 B-5 页上的"ARP"以了解更详细的信息。

一个 MAC 地址是一个 6 字节的数字矢量,遵循 IEEE 规则。前三个字节是制造商的号码,后三个字节是制造商为该单元提供的唯一的标识号码。没有两块 NIC (网络接口卡)会具有相同的 MAC 地址。

在 Linux 系统下,通过运行命令 ifconfig (HWaddr 就是 MAC 地址) ,可以确定你的 NIC 卡的 MAC 地址。

ifconfig eth0

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:20:AF:??:??

inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:0 errors:) dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0

注释:

双问号标志"??"指任何数字值。

ARP

ARP (地址解析协议)是这样一种协议,当需要查询对应于 IP (一种上层)地址的 MAC 地质时,就要用到 ARP。在系统启动时,每台主机仅知道对应于自己 IP 地址的 MAC 地址。要想与另一台主机进行通信,该主机必须知道另一台主机的 MAC 地址。这时,该主机会发布一条 ARP 请求,另一台主机会用其自己的 MAC 地址予以应答,这个应答的 MAC 地址将被保存在发出查询的主机的高速缓冲区中。通过使用命令 arp,就能得知高速缓冲区中的内容

```
# arp -a
gateway.calleprivada.co.jp (192.168.1.1) at 00:00:93:??:????
[ether] on eth0
diablo.calleprivada.co.jp (192.168.1.2) at 00:80:C8:??:???
[ether] on eth0
```

注释:

双问号标志"??"表示任何数字值。

TP 地址

IP 地址是一种逻辑地址,用于将 Internet 上的一台机器与其他机器区别开来。目前,IP 地址采用的是一种称为 IPv4 的体系。在这个体系中,每个 IP 地址由长度为四字节的数值表示。通常情况下,每个字节是一个十进制数,通过一个句点与下一个字节隔开。例如: 192.168.1.2。

IP 地址由两个部分组成: 网络地址部分和主机地址部分。对位于相同网络上的每台主机来说,它们 IP 地址的网络地址部分是相同的。

要想更进一步地理解 IP 定址体系,就有必要理解网络掩码、网络地址、广播地址、以及网络分类。

网络掩码是一个长度为四字节的数字值,由带点符号的十进制数或十六进制数指明。例如: 255.255.255.0 或 0xFF.0xFF.0xFF.0x00。将网络掩码的值视为由多个二进制"0"和"1"组成的序列,就更容易理解网络掩码的工作机制。IP 体系会使用网络掩码,在 IP 地址上执行逻辑"与"(AND)操作。在 IP 地址中,对应于网络掩码中"1"的所有二进制位保持不变,而对应于网络掩码中"0"的所有二进制位将变为"0"。

例如,如果使用的 IP 地址是 192.168.1.2,网络掩码是 255.255.255.0;那么它的网络部分是 192.168.1,主机部分是 2。在有些情况下,网络掩码的比特数(位数)会附在 IP 地址上,从而得到 192.168.1.2/24。

另一个重要的概念是广播地址。当 IP 地址的主机部分均是二进制的"1"时,它就成了广播地址。广播地址用于广播(将相同的信息包发送给同一网络上的所有主机)。例如,在网络 192.168.1.2/24 上,广播地址是 192.168.1.255。不仅如此,所有二进制位均为"1"的广播地址(255.255.255.255) 也是可能的。

如果 IP 地址是 255.255.255.255, 它仅适用于同一网络内部, 但是, 通过指定一个特殊的网络地址, 网络地址就能够被用于广播。

广播地址会被诸如 ARP(地址解析协议)以及 DHCP(动态主机配置协议)等协议使用,用来解析主机的 IP 地址。应用程序或个人为发送的数据信息指定广播地址也是可能的。不过,这种"练习"会很快地堵塞网络,并使网络性能明显降低。

广播地址不能被用作主机的IP地址。

你可以使用命令 ifconfig 来查看前面所提到的网络掩码和广播地址。在该命令的输出结果中,"inet addr"是 IP 地址,"Bcast"是广播地址,"Mask"是网络掩码(不会输出网络地址)。

ifconfig eth0

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:20:AF:??:??

inet addr:192.168.1.255 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0

注释:

双问号标志"??"表示任何由两个数字组成的数值。

开始时, IP 地址的网络部分由8个二进制位组成,主机部分是24个二进制位。这是基

于这样一种观点:即人们能够管理数量不多的大型网络。但是,随着对中型网络和小型网络需求的日渐增加,这种 IP 地址类型难以胜任。为了解决这种问题,人们为 IP 地址引入了分类概念: A 类(8 个二进制位将被遮蔽掉)、B 类(16 个二进制位将被遮蔽掉)、和 C 类(24 个二进制位将被遮蔽掉)。

网络类别由 IP 地址的网络部分的两个高位决定,如下所示:

类	高位	地址范围	网络掩码
A	00	0.0 - 127.255.255.255	255.0.0.0
В	10	128.0.0.0 - 191.255.255.255	255.255.0.0
C	11	192.0.0.0 - 223.255.255.255	255.255.255.0

A 类网络能容纳多达 16,770,000 台主机, B 类网络约能容纳 65000 台主机, 而 C 类网络能容纳 256 台主机(实际上最多 254 台)。目前,针对个人和小型公司的低成本、永久性连接日渐普及,而且小于 C 类的网络(可被视为子网)日渐流行。由于网络掩码不能随每个字节而变,即网络掩码可以在比特水平上,而不是在字节水平上,因此对网络掩码和网络的计算变得有些复杂。在下面的示例中,介绍了针对某一子网的网络掩码设置。

名称	地址	低字节(以比特为单位)
主机	200.200.200.100/28	01100100
网络掩码	255.255.255.240	11110000
网络地址	200.200.200.96	01100000
广播	200.200.200.11	01101111

在 Internet 上,只能使用由名为 InterINC 的实体分配和管理的 IP 地址(Internet 地址)。但在有些情况下,你可能会建立一个不连接到 Internet 的网络。这时,你可以从保留给本地网络使用的专有地址中选择 IP 地址。

在 RFC (请求注解,即 Internet 标准草案)中指定的专有地址范围是:

类型	地址范围	网络掩码
A	10.0.0.0 - 10.255,255,255	255.0.0.0
В	172.16.0.0 - 172.31.255.255	255.255.0.0
C	192.168.0.0 - 192.168.255.255	255.255.255.0

网关地址

正如在 B-4 页上的 "MAC 地址"以及 B-5 页上的 "ARP"中解释的那样,在一个以太 网环境中,只有位于同一个网络中的主机才能进行通信。要想与位于其他网络中的主机进行 通信,必须安装名为路由器的中间联网设备。路由器具有的 IP 地址可以供其两侧的网络所用。该设备的 IP 地址称为网关地址。

引导过程设置

在前面的部分中我们已经介绍了多种概念,在下面的部分中,我们将具体解释与其他主 机所进行的通信过程,该过程是在系统引导时被设置的。 Turbolinux DataServer 7.1 采用了脚本/etc/rc.d/init.d/network 来设置自己的网络接口(实际上,它执行的是位于/etc/sysconfig/ network-scripts 下的配置脚本)。通过这个脚本,你可以根据各种网络配置文件设置灵活的网络接口,根据系统 V 来运行 init 进程。基本说来,一旦正常执行了该脚本,就可以与其他主机进行通信。

通过执行/etc/rc.d/init.d/ network 脚本来设置网络接口时,应采用下面描述的步骤。

设置网络接口

1. 使用 iconfig 命令,设置以太网设备的 IP 地址。

ifconfig eth0 192.168.0.10 broadcast 192.168.0.255 netmask 255.255.255.0

2. 使用命令 route,设置网络地址。

route add -net 192.168.0.0

3. 使用命令 route,设置缺省网关

route add default gw 192.168.0.1

要想使用 ifconfig 命令对网络配置进行任何永久性更改,应以超级用户身份登录到系统,并执行下述操作。编辑文件/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg(或与你所使用的接口对应的文件),为 lo、IP 地址、广播地址和网络掩码设置正确的值。保存所编辑的文件。当下次引导系统时,这些新的 ifconfig 设置就会生效。

事实上,在第1个步骤前必须能识别以太网设备(这里是 eth0)。你可以运行命令 dmesg 来检查是否已经识别出了以太网设备。如果将以太网设备的驱动程序构建到了内核程序中,那么在脚本/etc/rc.d/init.d/network 运行前,就会识别出相应的以太网设备。在 Turbolinux DataServer 7.1 的标准内核程序软件包中,所有的以太网驱动程序均被作为模块来对待。因此,在执行步骤1的时候,内核程序会自动读取模块,并识别出以太网设备。

eth0: 3c509 at 0x300 tag 1, 10baseT port, address 00 20 af ?? ?? ??, IRO 10.

到了这一步,就有可能将 NIC (3c509) 作为 Linux 的 eth0 (/dev/eth0)设备来使用。

注释:

在上面的解释中,假设了这样一种环境,在此环境中具有一台正确配置了 IP 地址、DNS 服务器地址等的机器,在机器上运行着一块毫无问题的 NIC,而且该 NIC 卡和网络设备正确地连接在了一起。

检查网络

在某些时侯,出于某种原因网络可能会不工作。出现这种情况时,你可以采用下面介绍的步骤,检查网络的运行情况。

检查网络

1. 使用命令 lsmod,检查是否已正确地识别出了 NIC 驱动程序并读取了该驱动程序:

lsmod

Module Size Used by applestalk 4 11 (autoclean) lp 2 0 nfs 12 5 (autoclean) 3c59x 5 1 (autoclean)

aic7xxx 23 3

上面的系统响应表明,已经读取了针对 3Com 3c90x NIC 的 3c59x 模块。

如果在这个阶段,没能读取驱动模块,可使用命令 modprobe 读取针对 NIC 的驱动模块。 # modprobe 3c59x

2. 使用命令 ifconfig, 检查是否已经正确地配置了网络接口。命令 ifconfig 会显示系统上所有的接口:

ifconfig

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:60:08:??:???

inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:10559536 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:1135365 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0

lo Link encap:Local Loopback

inet addr:127.0.0.1 Bcast:127.255.255.255 Mask:255.0.0.0

UP BROADCAST LOOPBACK RUNNING MTU:3584 Metric:1

RX packets:101202 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:101202 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0

要想与其他主机进行通信,需要配置至少两个网络设备。"lo"表示"local loopback"(本地回送),这是主机内部用于通信的虚拟设备。另一个是 eth0,这是与 NIC 对应的网络设备。如果在这个阶段出现了问题,可以使用命令 ifconfig,再次对设备进行配置。

ifconfig eth0 192.168.0.10 broadcast 192.168.0.255 netmask 255.255.255.0

3. 使用命令 netstat, 检查是否已经正确地配置了路由表。

netstat -rn

Kernel IP routing table

Destination	Gateway	Genmask	Flags	MSS	Window	irtt	Iface
192.168.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	0 U	1500	0	0	eth0
0.0.0.0	192.168.1.1	0.0.0.0	UG	1500	()	()	eth()

在同一网络上,必须为"lo"和"eth0"设置网络地址。而且,你还必须设置网关地址,以建立与其他网络的通信。

如果未对路由表进行恰当的配置,可以使用 route 命令,再次配置路由表。

route add -net 192.168.1.0

route add default gw 192.168.1.1

4. 使用 ping 命令,检查是否能与其他主机进行通信。

ping 192.168.1.2

64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.9 ms

64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.5 ms

...

ping 192.168.2.3

64 bytes from 192.168.2.3: icmp_seq=- ttl=64 time=0.9 ms

64 bytes from 192.168.2.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.9 ms

...

如果在这一阶段出现了问题,可能的原因很多。首先,请再次检查网络接口和路由表。 然后,你应检查网络电缆,确保网络电缆已恰当地连接好了,而且网络设备(如网络集线器) 正在工作。

5. 使用命令 nslookup, 检查是否正确引用了名称服务器。

nslookup

Default Server: dns.calleprivada.co.jp

Address: 192.168.10.2

>

如果在这一阶段出现了问题,请检查是否已将正确的 IP 地址写到了文件/etc/resolv.conf中。